



Documentation VPN

Guide d'installation et de configuration du VPN avec Tailscale

1. Créer un compte

1. Créer un compte GitHub :

- Rendez-vous sur [GitHub](#) et créez un compte.
- Remplissez les informations nécessaires :
 - Adresse email
 - Mot de passe
 - Nom d'utilisateur
- Résolvez le captcha et saisissez le code reçu par email.

2. Se connecter à Tailscale :

- Accédez à [Tailscale](#) et connectez-vous avec votre compte GitHub.
- Cliquez sur **Authorize**, sélectionnez **Personal Use**, puis cliquez sur **Skip this introduction** en bas de la page.

2. Gérer les autorisations

1. Depuis le compte administrateur Tailscale :

- Accédez à l'onglet **Machines**.
- Passez la souris sur la machine concernée (ex. `ubuntu-server`) et cliquez sur **Share**.

2. Configurer les autorisations :

- Dans la fenêtre **Share via email**, assurez-vous que l'option **Allow use as an exit node** est cochée.

- Entrez l'email associé au compte GitHub du nouvel utilisateur, puis cliquez sur **Share**.

3. Invitation :

- Le nouvel utilisateur recevra un email de Tailscale.
- Cliquez sur le lien dans l'email et acceptez de rejoindre le réseau.

3. Configurer le DNS

1. Dans l'interface Tailscale du nouvel utilisateur :

- Accédez à l'onglet **DNS**.
- Sous **Name Servers**, cliquez sur **Add Nameserver** et choisissez **Cloudflare**.
- Cochez l'option **Override local DNS**.

2. Ajouter un domaine de recherche :

- Dans **Search Domains**, cliquez sur **Add Search Domain** et ajoutez `local`.

4. Installer Tailscale

1. Téléchargez Tailscale sur la nouvelle machine.

2. Installez l'application.

3. Connectez l'application :

- Ouvrez Tailscale (icône dans la barre des tâches).
- Une page de connexion s'ouvrira dans votre navigateur. Connectez-vous avec le compte GitHub créé.

5. Configurer l'Exit Node

1. Ouvrez Tailscale (icône dans la barre des tâches).

2. Activez l'Exit Node :

- Sélectionnez **Exit Node** dans les paramètres.
- Choisissez le serveur approprié (ex. `ubuntu-server`).

6. Activer/Désactiver le VPN

1. Ouvrez Tailscale (icône dans la barre des tâches).
 2. Cliquez sur **Enable** pour activer ou **Disable** pour désactiver le VPN.
-

Gérer les machines du réseau

Supprimer un accès

1. Connectez-vous au compte administrateur sur [Tailscale Admin](#).
2. Dans l'onglet **Machines** :
 - Passez la souris sur la machine concernée (ex. `ubuntu-server`) et cliquez sur **Share**.
 - Cliquez sur les trois points à droite du compte à révoquer, puis sélectionnez **Revoke Access**.