

Manual de Suporte Técnico - VPN e Acesso Remoto

Categoria: Rede | Subcategoria: VPN e Acesso Remoto Corporativo

1. VPN Não Conecta

Causa: Credenciais incorretas, cliente VPN desatualizado ou firewall bloqueando.

Passo 1: Verifique usuário e senha com o administrador de TI - senhas corporativas expiram periodicamente.

Passo 2: Certifique-se de que o cliente VPN está na versão mais recente.

Passo 3: Desabilite temporariamente o antivírus e firewall e tente conectar novamente.

Passo 4: Tente conectar de uma rede diferente - o problema pode ser bloqueio do seu provedor.

Passo 5: Verifique se a data e hora do computador estão corretas - certificados VPN são sensíveis ao horário.

Passo 6: Se nada funcionar, contate o suporte de TI para verificar o servidor VPN.

2. VPN Conecta mas Internet Para de Funcionar

Causa: Configuração de split tunneling desabilitada, roteia todo o tráfego pela VPN.

Passo 1: Isso é comportamento normal em VPNs corporativas por segurança.

Passo 2: Use o navegador corporativo ou os sistemas internos da empresa normalmente.

Passo 3: Se precisar acessar a internet externa, desconecte a VPN temporariamente.

Passo 4: Para habilitar split tunneling, contate o administrador de TI - é uma configuração de servidor.

3. VPN Cai Frequentemente

Causa: Instabilidade de rede, timeout configurado ou interferência de WiFi.

Passo 1: Use conexão cabeada (ethernet) em vez de WiFi para mais estabilidade.

Passo 2: Verifique a qualidade da sua conexão com a internet antes de conectar a VPN.

Passo 3: Evite distância excessiva do roteador WiFi durante uso da VPN.

Passo 4: Verifique se o computador não está entrando em modo de economia de energia durante uso.

Passo 5: Se persistir, contate TI para verificar configurações de timeout no servidor.

4. Acesso Remoto via Remote Desktop - RDP Não Funciona

Causa: RDP desabilitado na máquina remota, porta bloqueada ou credenciais incorretas.

Passo 1: Certifique-se de que a VPN está conectada antes de tentar o acesso remoto.

Passo 2: Verifique o endereço IP ou nome correto do computador remoto com o TI.

Passo 3: Confirme que o acesso remoto está habilitado na máquina destino: Configurações > Sistema > Acesso Remoto.

Passo 4: Verifique se o usuário tem permissão de acesso remoto na máquina destino.

Passo 5: Tente pelo nome do computador e pelo IP para descartar problema de DNS.

5. Não Consigo Acessar Pastas Compartilhadas da Rede Corporativa

Causa: VPN desconectada, permissão negada ou mapeamento de unidade perdido.

Passo 1: Verifique se a VPN está conectada.

Passo 2: Abra o Explorador de Arquivos e tente acessar diretamente pelo caminho de rede: \\servidor\pasta

Passo 3: Se pedir credenciais, use usuário e senha corporativos.

Passo 4: Para mapear unidade de rede: clique com botão direito em Este Computador > Mapear Unidade de Rede.

Passo 5: Se receber erro de permissão negada, contate o TI para verificar seu acesso.