# SubwayTraffic Platform v0.1.0接口文档

### 登录

#### URL:

```
/system/v1/login
```

请求类型: POST

请求body示例:

属性名称	属性类型	属性说明
username	string	用户名
password	string	密码

#### 返回值:

1, 200

登录成功。

```
1 {
2  "login": true,
3  "token": "sdfsdfwer"
4 }
```

返回的token值随机。

#### 2, 400

下发的请求body有误。

```
"login": false,
"token": nil,
"error": "BadRequest: Invalid username or password."
}
```

3、403

场景一、服务器理解登录请求,但用户已登录成功,不必重复登录。

场景二、下发的用户名或密码错误。

4、500

服务器拒绝访问请求,服务器发生内部错误。

## 退出登录

URL:

```
/system/v1/logout
```

请求类型: GET

请求键值对:

key	value	说明
username	admin	请求退出登录的用户名,这里以admin做例。value值是string类型

#### header:

key	value	说明
token	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

返回值:

1、200

用户退出登录成功。

```
1 {"logout": true}
```

#### 2、400

请求键值对格式有误。

```
1 {
2  "logout": false,
3  "error": "BadRequest: Invalid username."
4 }
```

#### 3、401

没有操作权限, 服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "logout": false,
3  "error": "limited authority"
4 }
```

#### 4、500

服务器拒绝访问请求, 服务器发生内部错误。

## 获取版本号

**URL**:

/system/v1/version

请求类型: GET 请求键值对: 无

header:

key	value	说明
token	sdfrgersa2	用户此次登录的token值

#### 返回值:

1, 200

用户退出登录成功。

```
{"version": "SubwayTraffic Platform v0.1.0.B020"}
```

具体根据版本返回的version值有变化。

#### 2, 401

没有操作权限,服务器拒绝访问请求。

```
1 {
2  "version": "None",
3  "error": "limited authority"
4 }
```

### 3、500

服务器拒绝访问请求,服务器发生内部错误。

### 4、503

服务器内部配置文件被破坏, 无法完成访问请求。

```
1 {
2  "version": "None",
3  "can not found file: stp.version"
4 }
```