

MINI ÍNDICE • B3

RSI Sniper

Robô de negociação automatizada para o Mini Índice, com painel de controle que ajusta os parâmetros em tempo real, sem reiniciar o robô.

Projeto

MWM

Contrato

WIN\$N • H1

Período testado

2023 • 2024 • 2025



Comprar quando ninguém quer. Vender quando todo mundo quer.

O RSI mede, de 0 a 100, o quanto o preço se esticou para um lado. O robô não opera no extremo — ele espera o preço **voltar**.

SINAL DE COMPRA

RSI cruza para cima

O preço caiu demais e começou a reagir. O robô compra quando o RSI atravessa o nível de sobrevenda de baixo para cima.

SINAL DE VENDA

RSI cruza para baixo

O preço subiu demais e começou a ceder. O robô vende quando o RSI atravessa o nível de sobrecompra de cima para baixo.

CONFIRMAÇÃO

Três vetos e um ajuste

Agressão, volume profile e tendência podem barrar o sinal do RSI — um basta. A volatilidade não barra: ela troca o stop e o alvo fixos por medidas proporcionais ao movimento do momento.



2023, 2024 e 2025 — sempre no azul

Configuração de referência · WIN\$N · H1 · modelagem OHLC por 1 minuto · depósito 100 000 BRL, sem alavancagem e sem custos de corretagem.

+15 318 LUCRO LÍQUIDO 2025 · BRL	1,98 FATOR DE LUCRO 2025	2 522 NEGOCIAÇÕES EM 2025	-510 REBAIX. MÁX DO SALDO · 0,48%	3 ANOS SEGUIDOS NO LUCRO
--	--	---	---	--

OS TRÊS ANOS		
2023	fator 1,49	+7 916
2024	fator 1,33	+5 145
2025	fator 1,98	+15 318
Mesma configuração nos três, sem reajuste entre eles.		

COMO LER
Fator de lucro 1,98 significa que para cada real perdido, o robô ganhou R\$ 1,98. Acima de 1 já é lucro. O rebaixamento máximo de 0,48% é o tombo mais fundo que a conta levou antes de se recuperar.

CONFIABILIDADE
Qualidade do histórico 96% e anos inteiros, não recortes. Trecho curto engana: em um mês qualquer robô parece bom. Repetir em três anos seguidos é o que não dá para fazer por sorte.



Do zip ao robô no gráfico

01 Baixe o pacote

`RSI_Sniper_Instalacao.zip`, do Drive.

02 Extraia o zip inteiro

Inteiro mesmo — o instalador procura arquivos irmãos.

03 Rode o instalador da sua pasta

macOS, Windows e Linux têm cada um o seu, dentro de `Instalacao/`.

04 Responda, se ele perguntar

Achou o MT5 sozinho: não pergunta. Achou vários: digite o número.

05 Espere terminar

Ele copia os arquivos e instala o `customtkinter` sozinho. O robô já vai compilado no pacote — o F7 no MetaEditor só é preciso se você alterar o `.mq5`.

06 Abra o painel

Pelo atalho da Área de Trabalho: `.command`, `.bat` ou `.sh`.

07 Arraste o robô para o gráfico

Navegador → Expert Advisors → MWM → RSI_Sniper.



Onde se define o teste

Expert Advisor (Robô): MWM\RSI_Sniper.ex5

Ativo: WIN\$N H1

Data: Período personalizado 2025.01.02 2025.12.30

Para frente: Não 1970.01.01

Latência: Sem atrasos, execução perfeita

Modelagem: OHLC por 1 minuto

Depósito: 100000 BRL 1:1

Otimização: Desativada

selecione um atraso para emular slippages e requotes ao executar transações

lucro em pips para acelerar os cálculos

alavancagem

modo visual com exibição de gráficos, de indicadores e de negociação

Ativo	WIN\$N · H1	O contrato e o tamanho do candle. Candle menor faz o RSI oscilar mais rápido: mais sinais, mais ruído.
Data	2025.01.02 · 2025.12.30	Trecho do histórico testado. Período curto engana: qualquer robô acha um mês bom.
Modelagem	OHLC 1 minuto	Como o preço dentro do candle é reconstruído.
Latência	Sem atrasos	Tempo entre a ordem sair e a corretora executar.
Depósito	100000 · 1:1	Capital inicial e alavancagem. 1:1 é sem alavancagem.
Otimização	Desativada	Ligada, ignora os valores fixos e roda centenas de combinações sozinha. Demora horas.



Modelagem e latência

MODELAGEM · COMO O CANDLE É RECONSTRUÍDO

Ticks reais	Os ticks que a corretora registrou. O mais fiel, e só funciona com o histórico de ticks baixado.
Cada tick	Inventa o caminho dentro do minuto. Parece mais preciso que OHLC, mas é fabricado igual.
OHLC 1 minuto	Abertura, máxima, mínima e fechamento de cada minuto. Com stop de 400 pontos em H1, dá o mesmo veredito dos ticks reais.
Só abertura	Um preço por candle. Stop e alvo nunca disparam no meio — resultado irreal para este robô.

LATÊNCIA · ATRASO ATÉ EXECUTAR

Sem atrasos	Ordem executada no preço exato pedido. É o melhor caso possível, então o lucro sai um pouco otimista.
Atraso fixo	Sempre o mesmo atraso, no valor escolhido. Serve para medir quanto a lentidão custa em reais.
Atraso aleatório	Sorteia o atraso a cada ordem. É o mais parecido com o mercado de verdade.

Por que isso importa. Trocar a modelagem ou a latência muda o resultado sem mudar uma linha da estratégia. Comparar dois testes só vale se os dois usarem o mesmo ajuste.



Os valores da base de referência


Selecionar expert advisor... Visualizar resultados de testes anteriores					
Variável	Valor	Iniciar	Passo	Parar	Passos
RSI (Índice de Força Relativa)					
☐ Períodos do RSI (candles usados no cálculo)	14	14	1	140	
☐ Preço do candle usado no cálculo do RSI	Close price	Close price		Weighted price	
☐ Nível de sobrevenida: cruzar para cima gera compra	40.0	40.0	4.0	400.0	
☐ Nível de sobrecompra: cruzar para baixo gera venda	60.0	60.0	6.0	600.0	
Filtro de Agressão (fluxo de ordens)					
☐ Ativar filtro de agressão (exige fluxo em tempo real)	false	false		true	
☐ Janela de leitura do fluxo (segundos)	1	1	1	10	
☐ Volume mínimo na janela para o fluxo valer (contratos)	500.0	500.0	50.0	5000.0	
☐ Percentual de um lado para confirmar a direção (0,70 = 70%)	0.7	0.7	0.07	7.0	
Filtro de Volume Profile (POC)					
☐ Ativar filtro de Volume Profile	false	false		true	
☐ Candles usados para montar o perfil de volume	60	60	1	600	
☐ Agrupamento do perfil (ticks por faixa de preço)	5	5	1	50	
☐ Zona neutra em torno do POC (pontos)	10.0	10.0	1.0	100.0	
Filtro de Tendência (média móvel)					
☐ Ativar filtro de tendência (só compra acima da média)	false	false		true	
☐ Períodos da média móvel de tendência	50	50	1	500	
☐ Método de cálculo da média móvel	Exponential	Simple		Linear weighted	
Stop e Alvo por Volatilidade (ATR)					
☐ Calcular stop e alvo pela volatilidade, não por pontos fixos	false	false		true	
☐ Períodos do ATR	14	14	1	140	
☐ Multiplicador do ATR para o stop loss	1.5	1.5	0.15	15.0	
☐ Multiplicador do ATR para o take profit	3.0	3.0	0.3	30.0	
Gerenciameto de Risco					
☐ Volume por operação (contratos)	1.0	1.0	0.1	10.0	
☐ Take profit: alvo de ganho (pontos)	350.0	350.0	35.0	3500.0	
☐ Stop loss: perda máxima por operação (pontos)	200.0	200.0	20.0	2000.0	
☐ Ativar stop móvel (acompanha o preço a favor)	true	false		true	
☐ Distância do stop móvel até o preço (pontos)	150.0	150.0	15.0	1500.0	
Controle de Execução					
☐ Máximo de posições abertas ao mesmo tempo	1	1	1	10	
☐ Número que identifica as ordens deste robô	123456	123456	1	1234560	
☐ Nível de detalhe do diário de execução	Informações important...	Sem logs		Detalhes técnicos com...	
Painel Externo					
☐ Exportar dados para o painel de controle	true	false		true	
☐ Intervalo entre exportações para o painel (ms)	500	500	1	5000	
Geral Configuração Parâmetros de entrada Agentes Diário					
Iniciar					

Períodos do RSI	6	Quantos candles o RSI olha para trás. Menor reage mais rápido e gera mais sinais.
Sobrevenida Sobrecompra	25 · 60	Onde ele considera o preço esticado demais para cada lado. Níveis mais próximos de 50 geram mais entradas.
Filtro de tendência	desligado	Ligado, só compra acima da média e só vende abaixo dela. Nesta configuração ele fica de fora: barrava mais sinal bom do que ruim.
Filtro de agressão	desligado	Depende de fluxo em tempo real, que o histórico não tem.
Stop loss Take profit	200 · 1200	Perda máxima e alvo de ganho por operação, em pontos.
Stop móvel	ligado · 100	Acompanha o preço a favor e protege o lucro. É o que mais muda o resultado desta configuração.
Volume	1.0	Contratos por operação.

Carregue o preset. Estes são os valores do preset de referência, não os que a aba mostra ao abrir — o print ao lado traz os padrões do robô. Sem carregar o preset, o teste não reproduz os números do slide de resultado.



Três colunas: o que está acontecendo, o que está filtrando, o que dá para mudar



MONITOR · ESQUERDA

Só leitura. Estado do robô, contrato, posições abertas, o RSI agora, e o resultado do dia separado entre realizado e ainda em posição.

MONITORAMENTO · MEIO

Os quatro filtros. O checkbox **é** o título: marcar liga o filtro e abre a leitura ao vivo com os parâmetros dele.

CONFIGURAÇÕES · DIREITA

Gestão de risco, RSI e execução. **Salvar** envia tudo ao robô e espera a confirmação dele antes de dizer que aplicou. **Resetar** devolve aos valores de partida.



O que cada um significa

AGRESSÃO

Fluxo de ordens

Soma o volume que entrou comprando e vendendo nos últimos segundos e só libera a entrada se o lado dominante concordar com o RSI. Depende de dado em tempo real — **no backtest não funciona**, porque o histórico não guarda fluxo.

TENDÊNCIA

Média móvel

Ligado, só compra acima da média e só vende abaixo dela. É o filtro que **mais barra sinal**: descarta toda entrada contra a tendência.

VOLUME PROFILE

Onde o volume se concentrou

O **POC** é o preço mais negociado, a região de equilíbrio. **VAH** e **VAL** são os limites da faixa que concentra 70% do volume. Perto do POC o preço tende a ficar preso.

VOLATILIDADE

ATR

Mede o tamanho do movimento típico do momento. Ligado, o stop e o alvo deixam de ser pontos fixos e passam a ser calculados pela volatilidade — por isso Stop Loss e Take Profit **somem** das Configurações.



Parâmetros dos filtros

AGRESSÃO

Janela (seg)	1 · 1 a 3600	Segundos de fluxo somados antes de decidir. Menor reage rápido e pega ruído; maior demora e erra menos.
Volume mín.	500	Aumentar exige mercado mais movimentado e barra mais entradas.
Confirmação	0.70 · 0,01 a 1	Fração do volume de um lado só. Aumentar deixa mais exigente.

TENDÊNCIA

Períodos	50 · 1 a 1000	Aumentar deixa a tendência mais lenta e corta mais sinais; diminuir gruda a média no preço e quase não filtra.
----------	---------------	--

VOLUME PROFILE

Candles	60 · 1 a 5000	Aumentar dá perfil mais estável, que muda devagar.
Agrupamento	5 · 1 a 1000	Maior deixa o perfil mais grosso e rápido, com menos detalhe.
Zona do POC	10	Faixa em torno do POC onde o preço conta como “em equilíbrio”: ali o filtro não barra nada. Aumentar alarga essa faixa e deixa passar mais entradas.

VOLATILIDADE

Períodos	14 · 1 a 500	Aumentar dá medida mais estável, que demora a perceber mudança.
Mult. stop	1.5 · 0,1 a 50	Aumentar afasta o stop: leva menos stopada, perde mais quando leva.
Mult. alvo	3.0 · 0,1 a 50	Mantenha maior que o do stop, senão arrisca mais do que busca.



Gestão de risco, RSI e execução

GESTÃO DE RISCO

Lote	1.0	Contratos por operação. Multiplica lucro e prejuízo na mesma proporção — é o campo que mais muda o risco.
Stop Loss	200	Aumentar aguenta mais oscilação contra, e custa mais caro quando o robô erra.
Take Profit	350	Aumentar ganha mais por acerto, mas o preço chega lá menos vezes.
Trailing	150	Stop que anda a favor. Menor protege o lucro mais cedo e tira da operação mais rápido.

RSI E EXECUÇÃO

Períodos	14 · 1 a 500	Menor reage mais rápido e gera mais sinais — e mais ruído.
Sobrevenda	40 · 0 a 100	Cruzar para cima gera compra. Aproximar de 50 gera mais compras .
Sobrecompra	60 · 0 a 100	Cruzar para baixo gera venda. Aproximar de 50 gera mais vendas .
Preço	Fechamento	Qual preço do candle alimenta o RSI.
Máx. posições	1	Quantas operações abertas ao mesmo tempo.



O que cada botão faz

CONFIGURAÇÕES · DIREITA

Salvar	Envia todos os parâmetros ao robô e espera a confirmação dele : mostra “ <i>aguardando confirmação do robô</i> ” e só então troca para “ <i>Configuração aplicada · N parâmetros confirmados pelo robô</i> ”, com a contagem que o próprio robô devolveu. Se ninguém leu, avisa em vermelho.
Resetar	Devolve tudo aos valores com que o robô foi iniciado.
Diagnóstico	Estado da ligação: conectado ou não, modo (ao vivo ou backtest), arquivo lido, pasta em uso e horário da última atualização.
Ajuda	A explicação de cada campo dentro do próprio painel.

MONITOR · ESQUERDA

Pausar	Para de abrir operações novas. As que já estão abertas continuam, e o stop móvel segue protegendo o lucro delas.
Fechar tudo	Encerra as posições abertas agora, a mercado.
Parar EA	Desliga o robô no gráfico e fecha o painel.

Campo vazio é pulado: o robô mantém o valor que já estava valendo. **Valor fora do limite** é diferente — o painel abre um aviso dizendo o campo e a faixa aceita, e cancela o salvamento inteiro; nada é enviado. Sobre venda maior que sobre compra também é barrada. Os limites das slides anteriores são os que ele aceita.

