

Seminario TIC · CURZAS / UNCo

Guía — OpenCAD · Misión 4: Precisión # vs relativo

Espacios Verdes · Video oc-m4-precision-absoluta-charon. Web: <https://www.opencadstudio.com/app/>

Partís del jardín de M3. Practicás coordenadas absolutas con numeral frente a relativas, y el diagnóstico del capítulo 14.

Paso 1. Contexto

Sin numeral, la segunda esquina puede ser un desplazamiento. Con numeral (#), el punto es absoluto respecto del origen.




Figura 1. Jardín base

Tip: Leé siempre la solicitud del comando antes de Enter.

Paso 2. Concepto # vs relativo

Del centro (6000,4000) al punto (7500,5000) el vector es (1500,1000). No escribas 7500,5000 como si fuera relativo.




Figura 2. Idea de precisión

Tip: Absoluto = posición; relativo = desplazamiento.

Paso 3. Ruta con numeral

LINE → #6000,4000 → #7500,5000 → Esc. El extremo cae exactamente en el punto previsto.




Figura 3. Segmento absoluto

Tip: En teclado español el numeral se tipéa con la tecla numbersign / #.

Paso 4. Error típico

Si después de #6000,4000 escribís 7500,5000 sin numeral, el trazo se interpreta como desplazamiento y se va lejos. ZOOM E lo muestra.




Figura 4. Error relativo

Tip: Síntoma del capítulo 14: segunda esquina relativa.

Paso 5. Corregir con numeral

Borrá los ensayos (no encadenes Deshacer a ciegas). Repetí LINE con # en ambos extremos.




Figura 5. Corrección absoluta

Tip: Una causa por vez; después volvé a medir.

Paso 6. Diagnóstico

Esc → archivo → unidades/vista → capa/selección → entidad → corregir una causa → medir.




Figura 6. Secuencia de diagnóstico

Tip: No pruebes diez órdenes al azar.

Paso 7. Limpiar ensayos

Eliminá segmentos de prueba. ZOOM E. Conservá el jardín de M3.




Figura 7. Jardín limpio

Tip: No mezcles líneas de ensayo con la geometría definitiva.

Paso 8. Guardar

Ctrl+Shift+S → mi-jardin-base.dwg. Se descarga el DWG en la web.




Figura 8. Guardado

Tip: Próxima: eje curvo 8×5 independiente.

Checklist

- LINE con #6000,4000 y #7500,5000
- Comprender error sin numeral (relativo)
- Secuencia de diagnóstico (Esc → medir)
- Ensayos borrados; DWG guardado