Generador de vídeos musicales

Manual de usuario

En el primer inicio el programa crea automáticamente todas las subcarpetas necesarias (clips/, intro/, outro/, pre-intro/, photos/, output/, cache/). No hace falta crearlas antes.

Importante antes del primer renderizado: el programa se entrega sin clips de vídeo. Cuando las carpetas se hayan creado en el primer inicio, debes llenar clips/traurig/ (triste), clips/neutral/, clips/gluecklich/ (alegre) y clips/animations/ con tu propio material. Los vídeos de pre-intro, intro y outro se pueden colocar opcionalmente en sus carpetas.

Primer inicio: idioma y modo

En el primer inicio el programa pregunta por el idioma (Deutsch, English, Español). La elección se guarda en el archivo mvg_settings.json junto al programa. Después puedes cambiarla en el menú de ajustes ■ (reinicia el programa tras cambiarla).

Después el programa pregunta cómo quieres usarlo: Sencillo o Avanzado. En el modo Sencillo solo ves una ventana ligera: arrastra el archivo de música y los vídeos (o haz clic para elegirlos), añade opcionalmente un vídeo de intro y pulsa Renderizar. Todo ocurre en la ventana principal grande. El programa crea un vídeo 16:9 y un short de 58 segundos en la carpeta output; no se usa el grupo interno. El modo Avanzado muestra la ventana habitual con todos los ajustes. Puedes cambiar el modo en cualquier momento en el menú ■ con Cambiar modo (reinicia el programa después).

Ayuda en el programa

El botón '■' (engranaje) abre el menú de ajustes: arriba idioma y modo, debajo la ayuda (ayuda con clic, guía rápida, manual PDF) y abajo Última versión (GitHub) y Versión móvil – MVG Móvil (GitHub). Con la ayuda con clic haces clic en cualquier botón, interruptor o zona y recibes una explicación detallada; al pasar el ratón, una barra azul arriba muestra el nombre de la zona. Tras una explicación la ayuda con clic termina sola - para la siguiente la eliges de nuevo en el menú (Esc o Terminar la cancela antes). Funciona en la ventana principal y en el editor de clips. La entrada Versión móvil abre la página de MVG Móvil (github.com/loopweb/mvg-mobil): la variante sencilla para el teléfono (iPhone, Safari).

Estructura de carpetas

Las siguientes subcarpetas se crean automáticamente en la carpeta del programa en el primer inicio:

Carpeta	Contenido
clips/traurig/	Clips de vídeo - ánimo triste (llenar tú mismo)
clips/neutral/	Clips de vídeo - ánimo neutral (llenar tú mismo)
clips/gluecklich/	Clips de vídeo - ánimo alegre (llenar tú mismo)
clips/animations/	Clips de animación (llenar tú mismo)

pre-intro/	Vídeo(s) de pre-intro con sonido propio - se elige al azar (opcional)
intro/	Vídeo(s) de intro - se elige al azar (opcional)
outro/	Vídeo(s) de outro - se elige al azar (opcional)
photos/	Fotos externas (opcional)
output/	Aquí se guardan los vídeos terminados (shorts desde URL en output/Shorts)
cache/normalized/	Caché de normalización - gestionada automáticamente
cache/segments/	Caché de segmentos para el editor de clips - automática
ffmpeg/	FFmpeg - no tocar (debe proporcionarse manualmente)
Sound/	Sonido de fin - no tocar (debe proporcionarse manualmente)

Formatos admitidos: vídeo: .mp4 .mov .mkv .avi .webm | imágenes: .jpg .jpeg .png .webp | audio: .mp3 .wav

Paso a paso

1. Cargar la música

Pulsa Elegir música y selecciona un archivo MP3 o WAV. El programa analiza el archivo automáticamente y detecta el ritmo. El nombre del archivo de salida se genera a partir del título de la música.

2. Elegir el formato

Opción	Descripción
Normal 16:9	Horizontal estándar - para YouTube etc. (por defecto: activo)
Normal 9:16	Vertical - duración completa de la música
Short 9:16 - 58s	Vertical - 58 s con entrada y salida suaves (imagen y sonido) - para Reels, Shorts, TikTok (por defect

Se pueden elegir varios formatos (al menos uno debe seguir activo). Por defecto se crean en un solo paso un vídeo 16:9 y un short de 58 segundos. Nombres de archivo: Título.mp4, Título_9x16.mp4 y Título_Short.mp4. El short usa la parte más fuerte de la canción (normalmente el estribillo) y se crea siempre sin pre-intro, intro, outro ni título. Con varios formatos el renderizado tarda más. El editor de clips edita el primer formato elegido (normalmente el vídeo 16:9).

3. Elegir el corte

Opción	Descripción
Suave	Cortes aprox. cada 3,5 segundos - muy tranquilo, atmosférico
Lento	Cortes aprox. cada 2,2 segundos - más tranquilo, estilo cinematográfico
Normal	Cortes aprox. cada 1,7 segundos - equilibrado (por defecto)
Rápido	Cortes aprox. cada 0,95 segundos - enérgico, dinámico
Aleatorio	Cada corte al azar entre 0,95 y 3,5 segundos

Todos los cortes se colocan automáticamente al ritmo de la música.

Grupo de clips interno

El grupo interno usa clips de las carpetas de ánimo. El interruptor del grupo debe estar activo.

Opción	Descripción
Automático	Se usan todos los clips disponibles del ánimo elegido
10 / 20 / 30 clips	Selección aleatoria de esa cantidad del grupo
Selección manual	Se abre una ventana de miniaturas - elige clips con un clic

Elegir ánimo: Triste / Neutral / Alegre / Animación - se puede elegir varios. Sin selección se usan todas las carpetas.

Selección manual: la ventana de miniaturas muestra todos los clips del ánimo elegido. Elige con un clic (marco azul = activo). Aceptar se activa en cuanto hay al menos un clip elegido.

Fuentes y opciones

Interruptores:

Interruptor	Función
Pre-intro	Antepone un vídeo de la carpeta pre-intro/ (con sonido propio, antes de la música) - por defecto: apag
Intro	Muestra un vídeo de intro de la carpeta intro/ (mudo, bajo la música)
Outro	Añade un vídeo de outro de la carpeta outro/ (con sonido propio, después de la música)
Título	Título de la música abajo a la izquierda (Arial Bold) - empieza tras el intro; nunca en el short de 58 s
Grupo interno	Usar clips de las carpetas de ánimo
Clips externos	Usar clips de una carpeta externa
Fotos externas	Usar fotos de una carpeta externa

Botones de carpeta:

Botón	Función
Short desde URL	Usar el enlace de YouTube del portapapeles (ver abajo)
Elegir clips externos	Seleccionar una carpeta de vídeos externa
Elegir fotos externas	Seleccionar una carpeta de fotos externa

Modos de fuente

Modo	Descripción
Solo interno	Solo clips de las carpetas de ánimo
Solo externo	Solo clips o fotos externos - se repiten si hace falta
Mixto	Se prefieren los clips externos (70%), los internos completan

Proceso de renderizado

Al pulsar Renderizar ocurre automáticamente lo siguiente:

1. Se prepara el pre-intro (si está activo) - con sonido propio, antes de la música
2. Se analiza la música y se detectan los tiempos (en el short: la sección más fuerte)
3. Se prepara el intro (si está activo)

4. Los clips y fotos se silencian y se escalan al formato de destino

5. Los cortes se colocan al azar sobre el ritmo

6. Se mezcla el audio (en el short con entrada y salida suaves)

7. Se muestra el título (si está activo) - empieza tras el intro

8. Se añade el outro (si está activo) - con sonido propio, después de la música

9. El vídeo terminado se guarda en la carpeta output/

La barra de progreso y la línea de estado muestran el avance. Un sonido avisa cuando termina.

Short desde URL

Con el botón 'Short desde URL' (en el área Fuentes y opciones) se crea a partir de un vídeo de YouTube un short vertical 9:16 de 45 segundos con el sonido original, entrada y salida suaves y la sección más fuerte elegida automáticamente. Copia el enlace del vídeo al portapapeles y pulsa el botón. El short se guarda en la carpeta output/Shorts. La primera vez se descarga automáticamente un pequeño componente adicional (Deno) - hace falta conexión a internet. El vídeo debe durar al menos 45 segundos. Usa solo vídeos sobre los que tengas derechos.

Editor de clips

Tras renderizar se activa el botón 'Editar clips', justo junto al botón Renderizar. Un clic abre el editor de clips; la ventana se transforma y se conservan todos los ajustes. Aquí puedes reordenar o reemplazar clips sin volver a renderizar todo el vídeo.

Estructura:

Arriba a la izquierda están el botón 'Cancelar' y una indicación. Reiniciar y ayuda están en su lugar habitual arriba a la derecha. La mayor parte de la ventana es la cuadrícula de clips - todos los segmentos usados como miniaturas, incluidos pre-intro, intro y outro. Abajo están el botón Aplicar, la línea de estado con barra de progreso y los botones para reproducir el vídeo, subir a YouTube y abrir la carpeta de salida.

Quitar clips:

Si un clip no encaja, pulsa '✕ Quitar' en su casilla. El clip se reemplaza por otro clip aleatorio de exactamente la misma duración, así que el vídeo dura exactamente lo mismo que la canción. Se prefieren los clips que aún no aparecen en el vídeo. Pre-intro, intro y outro no se pueden quitar. 'Cancelar' restaura todos los clips reemplazados, 'Aplicar' vuelve a escribir el vídeo. El nuevo orden se conserva al volver a abrir el editor.

Reordenar clips arrastrando:

Haz clic en un clip y mantén pulsado el botón del ratón. Una etiqueta azul flotante sigue al puntero. Pasa sobre el clip de destino - se ilumina en azul. Suelta el botón para intercambiar los dos clips. El botón 'Aplicar' se activa en cuanto se haya hecho al menos un cambio. Al aplicar, la línea de estado y la barra de progreso muestran el paso actual.

El outro está fijo al final (marco dorado, símbolo de candado) y el pre-intro al principio (marco violeta, símbolo de candado) - ninguno se puede mover. Así el sonido de pre-intro, música y outro se reproduce limpiamente uno tras otro.

Botón	Función
Aplicar	Solo repite el paso de unión - muy rápido
Cancelar / Atrás	Vuelve a la ventana principal (antes de aplicar se restaura todo)
Ver vídeo	Abre el vídeo terminado en el reproductor externo

YouTube	Abre la página de subida de YouTube en el navegador
Carpeta de salida	Abre la carpeta de salida en el Explorador
Reiniciar	Restablece todos los ajustes - opcionalmente vacía la caché

Al cerrar el programa en modo editor aparece un aviso.

Botones de la ventana principal

Botón	Función
Renderizar	Iniciar el renderizado
Editar clips	Abrir el editor de clips (se activa tras renderizar)
Ver vídeo	Abrir directamente el último vídeo renderizado
YouTube	Abre la página de subida de YouTube en el navegador
■	Ajustes: idioma, modo, ayuda, actualizaciones, versión móvil
Carpeta de salida	Abrir la carpeta de salida en el Explorador
Reiniciar	Restablece todos los ajustes - opcionalmente vacía la caché

Abre el manual PDF desde el menú ■; se abre si está en la carpeta del programa (en tu idioma).

Consejos

→ Llena primero las carpetas de clips - cuanto más material, más variado el resultado

→ Coloca varios intros, outros o clips de pre-intro - el programa elige uno al azar al renderizar

→ El modo mixto es ideal para combinar material propio del proyecto con clips estándar

→ El short de 58 s sirve directamente para Instagram Reels, YouTube Shorts y TikTok

→ El título se genera a partir del nombre del archivo de música - los caracteres especiales se limpian

→ La caché acelera renderizados repetidos - si falta espacio, vacíala con Reiniciar

→ Coloca los clips de animación en clips/animations/ y elígelos con la casilla de ánimo

→ El corte aleatorio va bien para vídeos experimentales o enérgicos

→ En el editor de clips puedes reordenar varias veces y luego pulsar Aplicar

→ Al reordenar, el outro siempre queda al final y el pre-intro al principio - así no se pierde el sonido

→ El pre-intro está apagado por defecto y debe activarse con su interruptor

→ El botón de YouTube ahorra el rodeo por el navegador y la búsqueda del canal

---

Desinstalación

MVG no se instala y no escribe nada en Windows. Para desinstalarlo basta con borrar la carpeta de MVG (EXE, ajustes, caché, tools/deno.exe y la carpeta output/ con tus vídeos terminados). Antes guarda lo que quieras conservar: los vídeos terminados de output/ y tus propios clips.

El archivo deno.exe

Para 'Short desde URL' el programa descarga una vez deno.exe en la carpeta tools/. Es un pequeño entorno JavaScript de código abierto (deno.com) que yt-dlp necesita para leer vídeos de YouTube de forma fiable. Solo se usa para eso y se elimina junto con la carpeta de MVG.