HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG — ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU (BOM)

Đường dẫn: Danh mục > Định mức NVL
Mục tiêu: Tạo định mức NVL cho một thành phẩm (HTK cửa) tại một chi nhánh, gồm số lượng kích thước W/H mặc định và ít nhất một thành phần NVL.
Dành cho: Người mới sử dụng TANKA Door

Trước khi bắt đầu

Cần có sẵn:

- Đã có mặt hàng thành phẩm (HTK) cần lập định mức và các vật tư thành phần (UG-010).
- Đã có Chi nhánh (UG-016). Mỗi cặp HTK + Chi nhánh chỉ có một định mức.

Nên đọc trước: UG-010, UG-016.

Quyền cần có: Tài khoản thuộc nhóm có quyền Xem/Tạo/Sửa module **Danh mục** (UG-063). Nếu không thấy menu hoặc nút như trong ảnh, liên hệ quản trị hệ thống.

> Ảnh minh họa được chụp bằng tài khoản quản trị trên hệ thống thử nghiệm. Thuật ngữ viết tắt (HTK, NVL, BH, SX, YCMH...) và thứ tự các nghiệp vụ: xem **UG-000 Tổng quan**.

1. Ví dụ dữ liệu nhập

Ví dụ dưới đây giúp bạn hình dung cách nhập. Hãy nhập dữ liệu thật của công ty bạn; tên/mã có hậu tố số trong ảnh là dữ liệu thử nghiệm, mã chứng từ (BG_, BH_, SX_, MH_...) do hệ thống tự sinh nên của bạn sẽ khác.

Trường	Giá trị
Định mức - HTK	SH-02-TDA-55-1.2 — Cửa sổ mở hất 2 cánh - Tiến Đạt 55 - 1.2mm
Chi nhánh	Quận 12
Tổng số W / H mặc định	1 / 1
Thành phần NVL (tab Profile)	Một thanh profile hệ TDA (gõ "TDA" để tìm)

> **Mỗi cặp HTK + Chi nhánh chỉ có một định mức.** Nếu chọn HTK đã có định mức ở chi nhánh đó, khi Lưu hệ thống báo *"Định mức NVL and chi nhánh đã tồn tại"*. Trước khi tạo, gõ mã HTK vào ô tìm kiếm ở danh sách để kiểm tra cột **Chi nhánh**.


2. Sơ đồ quy trình tóm tắt

BẮT ĐẦU → Mở Danh mục > Định mức NVL → Bấm Tạo mới → Chọn Định mức - HTK → Chọn Chi nhánh → Nhập Tổng số W/H mặc định → Thêm thành phần NVL ở tab Profile → Bấm Lưu → Trở lại kiểm tra

3. Quy trình thao tác từng bước

Bước 1. Mở trang chủ Tanka Door

Đăng nhập vào hệ thống, màn hình **Trang chủ** hiện ra.




Hình 1: Trang chủ sau khi đăng nhập.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-013-dinh-muc-nvl/01.webm

Bước 2. Mở menu Danh mục

Ở menu bên trái, bấm vào **Danh mục**.




Hình 2: Mở menu Danh mục.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-013-dinh-muc-nvl/02.webm

Bước 3. Chọn Định mức NVL

Bấm **Định mức NVL**. Màn hình **Danh sách định mức NVL** hiện ra, mỗi dòng gồm Định mức - HTK, NSX, Loại cửa, **Chi nhánh**.




Hình 3: Chọn chức năng Định mức NVL.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-013-dinh-muc-nvl/03.webm

Bước 4. Bấm nút Tạo mới

Bấm **Tạo mới** để mở **Chi tiết định mức NVL**.




Hình 4: Bấm nút Tạo mới.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-013-dinh-muc-nvl/04.webm

Bước 5. Chọn Định mức - HTK

Bấm ô **Định mức - HTK** *, gõ một phần mã (ví dụ `TDA-55`) và chọn thành phẩm cần lập định mức. Các ô NSX, Loại cửa, Số cánh tự điền theo HTK đã chọn.




Hình 5: Chọn Định mức - HTK.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-013-dinh-muc-nvl/05.webm

Bước 6. Chọn Chi nhánh

Bấm ô **Chi nhánh** * và chọn chi nhánh áp dụng định mức (ví dụ **Quận 12**). Trường này thay cho ô "Kho hàng" ở phiên bản trước.




Hình 6: Chọn Chi nhánh.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-013-dinh-muc-nvl/06.webm

Bước 7. Nhập Tổng số W/H mặc định

Nhập **Tổng số W mặc định** * và **Tổng số H mặc định** *. Đây là **số lượng** kích thước chiều rộng/chiều cao của bộ cửa (từ 0 đến 10, thường là 1), **không phải** kích thước tính bằng mm. Nhập số lớn hơn 10, ô sẽ tự giới hạn về 10.




Hình 7: Nhập Tổng số W/H mặc định.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-013-dinh-muc-nvl/07.webm

Bước 8. Thêm thành phần NVL ở tab Profile

Ở nhóm tab thành phần (Profile, Đố, Nẹp ghép, PKSX, PKLĐ, VTPSX, VTPLĐ, Gioăng, Kính / Lá nhôm, Chi phí), tab **Profile** đang được chọn. Bấm **Thêm** để thêm một dòng, rồi ở ô **Thành phần HTK** gõ mã (ví dụ `TDA`) và chọn thanh profile cùng hệ với thành phẩm.




Hình 8: Bấm nút Thêm ở tab Profile.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-013-dinh-muc-nvl/08.webm

Bước 9. Bấm Lưu

Kiểm tra lại thông tin rồi bấm **Lưu** đúng một lần. Sau khi lưu, ô Định mức - HTK chuyển sang chỉ đọc.




Hình 9: Bấm nút Lưu.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-013-dinh-muc-nvl/09.webm

Bước 10. Trở lại danh sách

Bấm **Trở lại** để về **Danh sách định mức NVL**.




Hình 10: Bấm Trở lại.

▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-013-dinh-muc-nvl/10.webm

Bước 11. Kiểm tra kết quả

Định mức vừa tạo xuất hiện trong danh sách với đúng HTK và Chi nhánh.



Hình 11: Định mức NVL vừa tạo xuất hiện trong danh sách.

> ▶ Xem video thao tác của bước này: videos/UG-013-dinh-muc-nvl/11.webm

Video tổng hợp toàn bộ thao tác

Video dưới đây ghép liền toàn bộ các bước ở trên, từ lúc mở chức năng đến khi hoàn thành — xem lại một lượt trước khi tự thao tác.

> ▶ Xem video tổng hợp toàn bộ thao tác: videos/UG-013-dinh-muc-nvl/full.webm

4. Khi không thao tác được

Hiện tượng	Cách xử lý ngay
Lưu báo "Định mức NVL and chi nhánh đã tồn tại"	HTK này đã có định mức ở chi nhánh đã chọn — mở định mức cũ để sửa, hoặc chọn HTK/chi nhánh khác.
Bấm Trở lại hiện "Bạn có chắc chắn muốn thoát mà không lưu không?"	Lần Lưu trước chưa thành công — bấm **Không**, đọc thông báo lỗi và sửa rồi Lưu lại.
Nút Thêm ở tab thành phần bị mờ	Phải chọn xong Định mức - HTK, Chi nhánh (Loại cửa tự điền) trước khi thêm thành phần.
Tổng số W/H tự đổi thành 10	Ô này là số lượng (tối đa 10), không phải kích thước mm — nhập 1 hoặc số kích thước thực tế.

5. Dấu hiệu hoàn thành

- Thông báo "Thành công — Lưu thành công" xuất hiện.
- Định mức mới có trong danh sách với đúng Định mức - HTK và Chi nhánh.

6. Checklist dành cho người mới

☐ Đã kiểm tra HTK chưa có định mức ở chi nhánh định tạo.
☐ Đã chọn Định mức - HTK và Chi nhánh.
☐ Đã nhập Tổng số W/H mặc định (số lượng, không phải mm).
☐ Đã thêm ít nhất một thành phần NVL và Lưu thành công.

Tài liệu này được biên soạn dựa trên thao tác thực tế trên hệ thống door-v1.test.tankasoft.com. Ảnh minh họa có thể thay đổi theo phiên bản giao diện.