

Nome: Lucas Guimarães Mendes


Turma: TII3

Para alterar o nome do sistema entre em Painel de Controle > Sistema > Alterar configurações > Alterar o nome e digite o nome que deseja;







Para definir as configurações de rede estáticas entre em "Alterar as configurações do adaptador" e com o botão direito clique no adaptador de rede e selecione a opção "Propriedades".




Em seguida, ache a opção de IPv4 e selecione-a. Na janela que aparecer, defina as configurações de rede.




Para adicionar a função servidor Web (IIS), entre em Gerenciamento de Servidores > Adicionar Função > Servidor Web (IIS).




Ao clicar em próximo aparecerá algumas implementações para a função que terão que ser adicionada como: Serviço de Publicação FTP.



Em seguida entre em Servidor Web (IIS) no Gerenciamento de Servidores e selecione a opção Serviço de Publicação FTP e no canto inferior direito clique em Iniciar para ativar o complemento;





Crie um diretório real na unidade C: , em seguida entre em "Gerenciador do Serviços de Informações da Internet (IIS)" em "Sites FTP" selecione a opção "Clique aqui para iniciar".



Em seguida entre em Sites FTP > Default FTP Site > "Selecione com o botão direito" > Novo > Diretório Virtual...

Na janela que abrir defina o Alias (apelido) que será usado para acessar o diretório.







Em seguida mostre o caminho onde o diretório real está localizado.



Na janela seguinte selecione as opções que deseja permitir que o usuário tenha acesso;



Para alterar o tempo limite de conexão FTP entre em Sites FTP > Default FTP Site > "Selecione com o botão direito" e clique em "Propriedades". Em Conexões de Site FTP mude o tempo limite de conexão (em segundos);



Para criar um arquivo contendo o endereço de ip da máquina, entre no Prompt de comando e digite ftrp e o número de ip, em seguida digite o usuário e a senha para ter acesso.



Após estar logado, entre no diretório criado.

Em seguida digite o comando ipconfig > c:\FTP\lucasg.txt.

```
Administrador: Prompt de Comando

C:\Users\Administrador\ipconfig > c:\FTP\lucasg.txt

C:\Users\Administrador\_
```

Para acessar o servidor FTP e listar os arquivos do diretório virtual através do prompt de comando de um sistema usuário, digite o comando ftp com o endereço ip do servidor e coloque usuário e senha.

Em seguida digite o comando cd lucasg para entrar no diretório virtual, e digite o comando dir para fazer a listagem.

```
c:\Users\Aluno\ftp 172.16.2.25

conectado a 172.16.2.2

conectado a 172.16.2.2
```

Para fazer o download do arquivo criado basta digitar o comando get e o nome do arquivo que deseja. Ex: get lucasg.txt.

```
THE SE BYTES recentions on 0.00segundos 54,00seytes/s.

100 pERT terminal successful.

100 pertine Asoli mode data connection for lucasg.txt(750 bytes).

100 pertine Asoli mode asoli mode
```