PDV - Clipp360

Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

PDV

O PDV (Ponto de Venda) é uma forma rápida e fácil de emitir suas vendas da NFC-e. Neste artigo iremos disponibilizar o procedimento para configuração e uso do PDV.

Para configurar a NFC-e, clique aqui (/artigos/1424) para acessar os procedimentos.

Para cadastrar o vendedor do PDV, **clique aqui.** (/artigos/1586) Após cadastrar, faça o login para uso no PDV com o usuário em questão.

Cadastro do Caixa


Para cadastrar o Caixa, acesse Fiscal - Outros - Configurações do Caixa;



Em seguida, clique no botão Novo Caixa;



Em seguida, preencha o número do caixa e usuário;



Abertura do Caixa

Antes de iniciar as vendas, é necessário abrir o caixa, isso acontece logo após clicar em Fiscal - PDV



Serão solicitadas as informações de abertura do caixa:

Abertura de caixa



Caso marque a opção **Imprimir Comprovante** será impresso conforme **exemplo**; (https://compufour.s3.amazonaws.com/homolog/uploads/reports/report/608c1da9aca11.pdf)

Venda à vista no PDV

Para abrir a venda e informar o item, pressione a tecla F2 e informe o código, descrição, código de barras ou referência do produto cadastrado em seu estoque;



Em seguida, informe a quantidade a ser vendida e pressione Enter;



Logo após, você pode informar mais itens.

Caso queira informar desconto/acréscimo no total da nota, pressione o atalho **Alt + F7**, informe os valores e clique em **Gravar**;

Desconto / Acréscimo Total da Venda



Após informar, clique em Gravar.

Ainda, caso queira informar um cliente nessa venda, pressione o atalho Alt + F9;

Pesquisar Cliente CPF/CNPJ Fechar Gravar

Após informar, clique em Gravar.

Caso queira cancelar o último item lançado, pressione a tecla F4;


Cancelamento de item

Deseja realmente cancelar o item: Celular Motorola?



Para cancelar, clique em confirmar;


Para cancelar um determinado item da listagem, digite no campo de venda o hífen (-) juntamente com a posição do item a ser removido da venda, exemplo, -2 para cancelar o segundo item da venda;



Clique em Confirmar para cancelar o item;

Cancelamento de item

Deseja realmente cancelar o item: Celular Motorola?




Confirmar

Para cancelar toda venda lançada, pressione F6;

Cancelamento da venda

Deseja realmente cancelar esta venda?



Confirmar

Para finalizar a venda, pressione F3 ou clique no botão Finalizar (F3);



A venda será imediatamente Impressa:



Forma de pagamento e meio de pagamento

Destacamos aqui a diferença entre forma de pagamento e meio de pagamento. A Forma de Pagamento, como o próprio nome já diz, é a Forma em que o pagamento está sendo efetuado, por exemplo A Vista, significa que você pagou no ato da compra, A Prazo, significa que você vai pagar a compra parcelada, isso são formas de

pagamento.

Já o Meio de Pagamento, é o canal que você utilizou para pagar sua compra, que pode ser: Depósito bancário, PIX, Transferência bancária-carteira digital, Programa fidelidade-cashback-crédito virtual.

Para lançar a forma de pagamento e o meio de pagamento, pressione o atlaho Alt + F10.

Escolha a Forma de pagamento, o valor e o meio de pagamento utilizado.

Pagamento



Em seguida, basta proceder com a emissão da NFC-e, o comprovante será impresso com a informação do meio de pagamento utilizado, aqui está o exemplo do PIX:

Valor a Pagar R\$	R\$ 100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Pagamento Instantâneo (PIX)	R\$ 100,00

OBS: Todos os meios de pagamento serão impressos.

OBS: Ao escolher a opção **A Vista**, e escolher a forma de pagamento **PIX**, por exemplo, o valor entrará como receita imediata da empresa (após fechamento do caixa), agora, se você utilizar a forma de pagamento **Prazo** juntamente com o meio de pagamento **PIX**, as parcelas constarão nas receitas (Financeiro - Receitas), mas como pendentes de recebimento:



As informações sairão também no XML, conforme exemplos abaixo:

Depósito Bancário, observe a tag tPag com o código 16:

Pix, observe a tag tPag com o código 17:

Todos os meios de pagamento constarão nessa mesma tag, você poderá verificar individualmente cada um.

Venda no Cartão

Caso escolha a opção de pagamento **Cartão**, poderá ser lançada a bandeira e administradora, que podem ser digitadas na tela ou cadastradas conforme procedimentos **indicados aqui**; (/artigos/1585)

Pagamento



Caso queira adicionar mais cartões, no campo de valor, pressione Enter;

Pagamento



Após lançar, clique em Gravar para adicionar a informação na venda.

Sangria/Suprimento

Sangria é o ato de retirada de valores do caixa, suprimeito é a adição de valores ao caixa;

Para efetuar a sangria/suprimento, clique em Sangria / Suprimento e escolha o Valor, tipo de Movimentação e Imprimir Comprovante;


Movimentação de caixa (Suprimento / Sangria)



Em seguida, clique em Gravar.

Fechamento de Caixa

Para efetuar o fechamento de caixa, clique no botão Fechar;



Confira os valores lançados e clique em Confirmar.

Total de vendas R\$ 17.433,72

Abertura de Caixa R\$(+) 0,00

Já lançado no caixa geral - À vista R\$(-) 0,00

Suprimento R\$(+) 0,00

Sangria R\$(-) 0,00

Total na gaveta R\$(=) 17.333,72

Total de Entrada no Caixa Geral R\$(=) 17.333,72

Notas fiscais não transmitidas também são consideradas no fechamento de caixa.

Imprimir comprovante



Cancelar

Confirmar

Caso marque a opção **imprimir comprovante**, será impresso conforme **exemplo** (https://compufour.s3.amazonaws.com/homolog/uploads/reports/report/608c1c14dda0a.pdf)