

Progressa
Corporate Group

Aseguramiento de Calidad

PUNTO DE VENTA POR UNIDAD OPERATIVA

Datos Generales

Módulo	PUNTO DE VENTA POR UNIDAD OPERATIVA
Nombre técnico	`pos_operating_unit`
Versión	19.0.1.0.0
Depende de	`point_of_sale`, `operating_unit`
Qué hay que configurar	Las unidades operativas (*Ajustes → Usuarios y compañías → Operating Units*) Las unidades operativas de cada cajero Las unidades operativas de cada punto de venta (*Ajustes → Punto de venta*) Un punto de venta **sin** unidades operativas lo ven todos los usuarios

Leyenda casos de uso

✅ = Funcionó
🚫 = No Funcionó

Una **unidad operativa** es una parte de la empresa que trabaja por su cuenta dentro de la misma compañía: una sucursal, una tienda, una división. El módulo base `operating_unit` las crea y dice a qué unidades pertenece cada usuario.

Con **POS with Operating Units** cada punto de venta pertenece a una o varias unidades operativas, y todo lo que se vende en él queda marcado con esas unidades:

- Las **sesiones**, **órdenes**, **líneas** y **pagos** toman las unidades operativas del punto de venta en el momento en que se crean.
- Cada usuario **sólo ve** los puntos de venta, sesiones, órdenes, pagos y el análisis de ventas de sus unidades operativas.

Así el cajero de una sucursal abre su caja y revisa sus ventas sin ver las de las demás tiendas de la compañía.

Base de datos de las capturas: test_v19_pos_operating_unit

Requisitos previos

- Odoo 19 con `point_of_sale` instalado.

- Módulo `operating_unit` (OCA/operating-unit 19.0).
- Módulo `pos_operating_unit` instalado (store-addons 19.0).
- Para asignar unidades operativas a un punto de venta, el usuario necesita el grupo **Manager of Operating Units**. Para ver la columna de unidades en órdenes y pagos, **Multiple Operating Unit**.

Revisión casos de uso

❖ LO QUE DEBE PASAR

➢ Marcado de las ventas

▪ La sesión nueva toma las unidades operativas del punto de venta ✅
▪ Cada orden, línea y pago sincronizado desde la caja toma las unidades del punto de venta ✅
▪ Cambiar las unidades del punto de venta no cambia las órdenes ya registradas ✅

➢ Seguridad

▪ El cajero de Santiago sólo ve y abre el punto de venta de Santiago ✅
▪ El cajero de Santiago sólo ve las sesiones, órdenes y pagos de Santiago ✅
▪ El administrador, con las dos unidades, ve todo y puede agrupar por unidad operativa ✅


Configuración

a. Las unidades operativas

Las unidades operativas se crean en **Ajustes** → **Usuarios y compañías** → **Operating Units** y se asignan a cada usuario en su ficha, pestaña **Permisos de acceso**, bloque **Operating Units** (*Allowed Operating Units* y *Default Operating Unit*).

En el ejemplo hay dos: **Sucursal Santo Domingo** (SDQ) y **Sucursal Santiago** (STI). El administrador tiene las dos; el *Cajero Santiago* sólo la de Santiago.

Las pantallas del módulo base `operating_unit` (OCA) todavía no están traducidas al español.




b. Asignar las unidades operativas al punto de venta

Entra a **Punto de venta** → **Configuración** → **Ajustes**, elige el punto de venta arriba (aquí *Tienda Santiago*) y busca el bloque **Unidades Operativas**. Ahí se eligen las unidades a las que pertenece esa caja.

Puede llevar más de una: una caja compartida por dos sucursales la ven los usuarios de cualquiera de las dos.


El campo sólo se ve y se edita con el grupo **Manager of Operating Units**.



Operación

a. El tablero del administrador


En **Punto de venta** → **Tablero** el administrador, que tiene las dos unidades operativas, ve las dos cajas: **Tienda Santo Domingo** y **Tienda Santiago**, cada una con su sesión abierta.



b. Cada orden queda marcada con su unidad


Entra a **Punto de venta** → **Órdenes** → **Órdenes**. Las columnas **Punto de venta** y **Unidades Operativas** muestran de dónde salió cada venta. La unidad se copia del punto de venta cuando la caja sincroniza la orden, y lo mismo pasa con sus líneas y sus pagos.

Si después se cambian las unidades del punto de venta, las órdenes ya registradas conservan las que tenían.



c. Los pagos también

En **Punto de venta** → **Órdenes** → **Pagos** (quitando la agrupación por método de pago) cada pago lleva el punto de venta y las unidades operativas de su orden. Sirve para cuadrar los cobros de cada sucursal por separado.




Seguridad por unidad operativa

a. Entrar como el cajero de Santiago

Lo que sigue se ve con el usuario **Cajero Santiago**, que sólo tiene la unidad operativa *Sucursal Santiago* y el permiso normal de usuario del punto de venta.


b. Sólo su caja

En el **Tablero** el cajero ve **únicamente Tienda Santiago**. La caja de Santo Domingo no aparece: no la puede abrir ni consultar.



c. Sólo sus ventas

En **Órdenes** el cajero ve sólo las dos ventas de Santiago. Lo mismo pasa con las sesiones, los pagos y el reporte *Análisis de ventas*: las reglas de acceso del módulo filtran por la unidad operativa del usuario, no por la vista.



Comportamiento y límites

a. Qué hace y qué no hace el módulo

- **Separa por unidad operativa, no por compañía.** Las cajas siguen en la misma compañía, con los mismos productos y el mismo plan contable.
- **Un punto de venta sin unidades operativas lo ven todos.** Conviene asignarlas en todas las cajas.
- **La marca se pone al crear.** Las sesiones, órdenes, líneas y pagos toman las unidades del punto de venta cuando se crean; no se recalculan si después cambia la configuración.
- **Las reglas son de lectura.** El módulo limita lo que cada usuario ve. Quién puede crear o modificar sigue dependiendo de los permisos normales del punto de venta.
- **Inventario y contabilidad.** Este módulo no lleva la unidad operativa a los movimientos de inventario ni a los asientos; para el inventario está `stock_operating_unit`, con su propio manual.

Notas

Usuarios de la base de ejemplo: **admin / admin** (las dos unidades operativas) y **santiago / santiago** (sólo Sucursal Santiago).

Generado con `node capture.mjs --config=/Users/luisfernandez/repos/dev_env_odoo_pro-19/tools/manual-generator/configs/pos_operating_unit.json --db=test_v19_pos_operating_unit`.