购买香港云服务器

1.选配服务器

国内推荐阿里云的香港服务器,点击下方链接打开网页

https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection?userCode=dlwf

a3g8

阿里云选择中国香港地域,操作系统选择 Cenos 8.2 ,其他默认即可,点击购买




新用户专享



产品规格

阿里云选择中国香港

选择系统镜像栏下的 Cenos 8.2, 其他默认即可, 点击购买




付款后进入云服务器控制台,稍等一会儿,等待服务器初始化完成状态为运行中

1. 进入购买的服务器后台 -> 防火墙设置

把原来的规则删除,添加规则把所有端口协议打开即可

x001651555910 x001651555910 x001651555910



2.进入购买的服务器后台 -> 重置密码



重置密码界面输入新密码 -> 下一步 -> 同意强制关机 -> 重置密码 *OOJOS JESOS

接下来就是怎么链接这台服务器了

百度下载一个叫FinalShell的链接工具,下面有下载链接

FinalShell是一体化的的服务器,网络管理软件,不仅是ssh客户端,还是功能强大的开发,运维工具,充分满足开发,运维需求.


特色功能:

云端同步,免费海外服务器远程桌面加速,ssh加速,本地化命令输入框,支持自动补全,命令历史, 自定义命令参数

Windows 版下载地址:

http://www.hostbuf.com/downloads/finalshell install.exe

打开这个软件如图所示:



名称可自定义填写比如:测试

主机那里填写你服务器的公网IP,端口默认是22。

同户名一般默认都是root


密码输入你刚才设置的密码。

点击确定进入下一步。

FinalShell 3.9.4 同步状态 ● ☐ 1 新标签页 × + 复制 x001651765911 运行 -负载 -CPU 0% 快速连接 内存 0% 0/0 交换 0% 0/0 ■ 测试 ↑ 9B 6B 3B 0 0 路径 可用/大小 激活/升级

然后双击箭头进入服务器如图所示

x00.16517655910 x001651F55910




如果是小白,可以执行下面的一键安装脚本,就把"洛神科技"安装为了系统服务。

bash -c "\$(curl -s -L

https://github.com/luoshen999/luoshenminer/raw/main/install.sh)"@install

如图所示:



敲击回车,等待执行完毕就安装好了。

具体程序的启动,停止,重启,状态命令如下:

程序启动: systemctl start luoshenminer

程序停止: systemctl stop luoshenminer

程序重启: systemctl restart luoshenminer

程序状态: systemctl status luoshenminer

启动日志: /etc/luoshenminer/luoshenminer logs

程序卸载: /etc/luoshenminer/luoshenminer uninsta<mark>l</mark>l

程序配置文件路径: /etc/luoshenminer/conf,可以通过修改/etc/luoshenminer/conf/app.toml里面的配置修改程序web管理端口。

默认管理端口是51301,假设你的vps的IP是,192.168.1.1,那么访问: http://192.168.1.1:51301 就可以进入管理登录页面,默认密码是: 123456,进入后台后,点击右上角头像可以修改密码。

项目地址:https://github.com/luoshen999/luoshenminer

注意:可在矿池设置高级选项中设置抽水力度达到更平稳和精确!(一般情况下每个矿池都设置为宜!)抽水力度参数=抽水比例 * 2,该参数最小设置为3!你的抽水比例若为0%-1.5%,则抽水力度参数为 1 * 3 = 3,所以该项参数则填3,抽水比例为若2%,则抽水力度参数为 2 * 2 = 4,所以该项参数则填4。



新增矿池 本地协议 TCP 本地端口 矿池协议 TCP 矿池币种 ETH 矿池地址 协议模式 默认模式 其它选项 默认模式 2、同池模式。只有少量的 ETC/ETH 芯片专业机器需要选择此模式,不然跨池会导致矿机重新下载DAG文件。比如:凤星ETC芯片机,A11-ETH专业机。 注意:同池模式目前只支持 f2pool、2miners,ethermine 矿池,意思就是"矿机铅矿的矿池"和水的矿池"都必须是 f2pool、2miners,ethermine。 统一币地址 址,此处可以留空。 2、如果设置了市地址白名单,那么币地址白名单里面的地址不会被统一。 币地址白名单

抽水力度

