

मैं (मैंने अपनी सेवाओं को) को कॉन्फ़िगर करना

यदि आपको कुछ सेवाओं से कनेक्ट होने में परेशानी हो रही है, तो यहां मैं (मैंने अपनी सेवाओं को) को कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।

मैं ट्रैफ़िक की अनुमति दें (पोर्ट 22)

यदि मैं ब्लॉक हो गया है, तो इसे अनुमति देने के लिए:

```
sudo ufw allow ssh
```

(यह कमांड मैं को अनुमति देने के लिए मैं (मैंने अपनी सेवाओं को) को कॉन्फ़िगर करता है। इसे हिंदी में अनुवादित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक टर्मिनल कमांड है और इसे वैसे ही रहना चाहिए।)

मैं ट्रैफ़िक की अनुमति दें (पोर्ट 1080 या 443)

मैं या अन्य सेवाओं के लिए, आवश्यक पोर्ट्स को अनुमति दें:

```
sudo ufw allow 1080/tcp
```

(यह कमांड मैं पोर्ट 1080 को मैं (मैंने अपनी सेवाओं को) में अनुमति देने के लिए है। इसे हिंदी में अनुवादित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक टर्मिनल कमांड है और इसे मूल रूप में ही उपयोग किया जाता है।)

या

```
sudo ufw allow 443/tcp
```

यह कमांड UFW (मैंने अपनी सेवाओं को) में 443 पोर्ट पर मैं ट्रैफ़िक को अनुमति देने के लिए उपयोग की जाती है। इसे चलाने से आपके सर्वर पर मैं कनेक्शन (जो आमतौर पर 443 पोर्ट का उपयोग करता है) को अनुमति मिल जाएगी।

मैं स्थिति की जाँच करें

सक्रिय फ़ायरवॉल नियम देखने के लिए, निम्नलिखित कमांड का उपयोग करें:

```
sudo ufw status verbose
```

मॉड्यूल को फिर से सक्षम करें

यदि मॉड्यूल अक्षम है, तो इसे सक्षम करने के लिए निम्नलिखित कमांड का उपयोग करें:

```
sudo ufw enable
```

(यह कमांड मॉड्यूल (मॉड्यूलेशनल मॉड्यूल) को सक्षम करता है। इसे हिंदी में अनुवादित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक टर्मिनल कमांड है और इसे मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है।)

मॉड्यूल को रीसेट करें

यदि आप मॉड्यूल (मॉड्यूलेशनल मॉड्यूल) को रीसेट करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

1. मॉड्यूल को डिसेबल करें:

```
sudo ufw disable
```

2. सभी नियमों को रीसेट करें:

```
sudo ufw reset
```

3. मॉड्यूल को फिर से सक्षम करें:

```
sudo ufw enable
```

इन कदमों को पूरा करने के बाद, मॉड्यूल अपने डिफॉल्ट सेटिंग्स पर वापस आ जाएगा और सभी पिछले नियम हटा दिए जाएंगे।

नए सिरे से शुरू करने के लिए, मॉड्यूल को रीसेट करें:

```
sudo ufw reset
```

कस्टम पोर्ट्स

```
sudo ufw allow 1024:65535/tcp
```

```
sudo ufw allow 1024:65535/udp
```

इस कमांड का उपयोग करके, आप मॉड्यूल (मॉड्यूलेशनल मॉड्यूल) में 1024 से 65535 तक के मॉड्यूल और मॉड्यूल पोर्ट्स को अनुमति दे सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि इन पोर्ट्स के माध्यम से नेटवर्क ट्रैफिक को अनुमति दी जाए।

अगर आपको किसी विशिष्ट मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन में मदद की ज़रूरत हो, तो मुझे बताएं!