

Personaliza tu unidad USB con un fondo e ícono

Este post fue originalmente escrito en chino y publicado en Qzone.

I. Personalizar el ícono de la unidad USB:

1. Primero, elige un ícono que te guste. La extensión del archivo del ícono debe ser .ico.
2. Copia el archivo del ícono a tu unidad USB y crea un nuevo documento de texto en la unidad USB.
3. En el documento de texto, escribe lo siguiente:

```
[autorun]
ICON=\xxx.ico,0
```

Donde xxx.ico es el nombre de tu archivo de ícono (incluyendo la extensión).

4. Guarda el archivo de texto como autorun.inf. **Nota:** Es crucial cambiar la extensión a .inf, no a .txt. Si el ícono del archivo cambia a uno con un engranaje amarillo, lo has hecho correctamente. Desconecta la unidad USB y vuelve a conectarla. Verás que el ícono de la unidad USB ha cambiado al que seleccionaste. Este método también se puede usar para discos duros externos o grabaciones de CD/DVD.

II. Personalizar el fondo:

1. Primero, elige una imagen de fondo que te guste y cópiala a tu unidad USB.
2. Crea un nuevo archivo de texto y copia lo siguiente en él:

```
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=1
IconArea_Image=aaa.jpg
IconArea_Text=0x00FFFFFF
[.ShellClassInfo]
ConfirmFileOp=0
```

Este código significa:

Donde aaa.jpg es el nombre de tu archivo de imagen elegido (incluyendo la extensión).

IconArea_Text= 0x00FFFFFF Esta línea cambia el color del texto en la unidad USB.

Los códigos de color son:

- Rojo: 0x000000FF
- Amarillo: 0x0000FFFF
- Azul: 0x00FF0000
- Gris: 0x00808080
- Verde lima: 0x006BDEC7
- Negro: 0x00000000
- Color de fondo de Excel: 0x00848284
- Blanco: 0x00FFFFFF
- Verde: 0x00008000
- Morado: 0x00C000C0

Elige un color que te guste (que combine con tu fondo) y reemplaza el código de color existente.

Puedes cambiar el color después de `IconArea_Text=` a tu color preferido.

3. Guarda el archivo de texto como `Desktop.ini`. La modificación está completa. Actualiza la unidad USB y deberías ver los cambios. Todos los cuatro archivos mencionados anteriormente se pueden ocultar para evitar su eliminación accidental. Después de cambiar el ícono, necesitas desconectar y volver a conectar la unidad USB para ver el efecto. Después de cambiar el fondo, actualiza la unidad USB para ver los cambios.