Assembler Debug Help

	00
4	00
0	00
0	00
0	00
2	0C
F	FF
	00

Flag

S	0
Z	1
AC	0
P	1
C	0

- Hex Convertion

Hex

0

x

To Dec

s

+ 00

date Port Value

Load me at

```
LDA 8050
MOV B,A
LDA 8051
SUB B
STA 8052
HLT
```

Data Stack KeyPad **Memory** I/O

Start 8050

Address (Hex)	Address	Data
1F72	8050	4
1F73	8051	4
1F74	8052	0
1F75	8053	0
1F76	8054	0
1F77	8055	0
1F78	8056	0
1F79	8057	0
1F7A	8058	0
1F7B	8059	0
1F7C	8060	0
1F7D	8061	0
1F7E	8062	0
1F7F	8063	0

Line No	Assembler Message
0	Program assembled successfully

Load me at

```
LDA 8050
MOV B, A
LDA 8051
MOV C, A
MVI D, 00
LOOP: MOV A, B
CMP C
JC STORE
SUB C
MOV B, A
INR D
JMP LOOP
STORE: MOV A, D
STA 8052
MOV A, B
STA 8053
HLT
```

Data | Stack | KeyPad | **Memory** | I/O Ports

Start 8050 OK

Address (Hex)	Address	Data
1F72	8050	16
1F73	8051	4
1F74	8052	4
1F75	8053	0
1F76	8054	0
1F77	8055	0
1F78	8056	0
1F79	8057	0
1F7A	8058	0
1F7B	8059	0
1F7C	8060	0
1F7D	8061	0
1F7E	8062	0
1F7F	8063	0

Line No	Assembler Message
0	Program assembled successfully

Load me at

```
LDA 8050
MOV B, A
LDA 8051
MOV C, A
MVI A, 00
LOOP
ADD B
DCR C
JNZ LOOP
STA 8052
HLT
```

Data | Stack | KeyPad | **Memory** | I/O Ports

Start 8050 OK

Address (Hex)	Address	Data
1F72	8050	4
1F73	8051	4
1F74	8052	16
1F75	8053	0
1F76	8054	0
1F77	8055	0
1F78	8056	0
1F79	8057	0
1F7A	8058	0
1F7B	8059	0
1F7C	8060	0
1F7D	8061	0
1F7E	8062	0


File Reset Assembler Debug Help
Registers
A 00
BC 01 00
DE 00 00
HL 00 00
PSW 00 00
PC 42 06
SP FF FF
Int-Reg 00
Flag
S 0
Z 1
AC 1
P 1
C 1
Load me at
1 MVI A, 0FFH
2 MVI B, 01H
3 ADD B
4 HLT
Decimal - Hex Convertion
Decimal
Hex
0
0
To Hex
To Dec
I/O Ports
0 − +
00
Update Port Value
Memory
0 − +
00
Update Memory



1
0
1
0