

Intro_overflow: auto

07 Tháng Mười Hai 2024 9:49 CH

`overflow: auto;`

Trong CSS, thuộc tính `overflow` xác định cách xử lý nội dung của một phần tử khi nội dung vượt quá kích thước được chỉ định của nó (chiều rộng hoặc chiều cao). Cụ thể, giá trị `auto` có ý nghĩa như sau:

Ý nghĩa của `overflow: auto;`

- Nếu nội dung **không vượt quá** kích thước phần tử, thì không có thanh cuộn nào xuất hiện, và phần tử hiển thị bình thường.
- Nếu nội dung **vượt quá** kích thước phần tử, thanh cuộn sẽ tự động xuất hiện (tùy thuộc vào hướng nào cần: ngang, dọc hoặc cả hai).

Cách hoạt động

- Hướng dọc** (vertical): Hiển thị thanh cuộn dọc nếu nội dung dài hơn chiều cao.
- Hướng ngang** (horizontal): Hiển thị thanh cuộn ngang nếu nội dung rộng hơn chiều rộng.
- Kết hợp**: Nếu cả hai chiều bị vượt, thanh cuộn xuất hiện ở cả hai hướng.

Ví dụ minh họa

HTML:

```
<div class="box">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus laoreet urna nec nulla
  feugiat, eu varius eros sollicitudin.
</div>
```

CSS:

```
.box {
  width: 200px;
  height: 100px;
  border: 1px solid black;
  overflow: auto;
}
```

- Ở đây, nếu nội dung trong `<div>` vượt quá kích thước **200px x 100px**, thanh cuộn sẽ xuất hiện để người dùng cuộn xem nội dung.

Phân biệt với các giá trị khác của `overflow`

- visible** (mặc định): Nội dung không bị cắt, vượt ra ngoài phần tử mà không có thanh cuộn.
- hidden**: Nội dung vượt quá sẽ bị cắt đi, không hiển thị và không có thanh cuộn.
- scroll**: Thanh cuộn luôn xuất hiện, ngay cả khi nội dung không vượt quá.
- auto**: Thanh cuộn chỉ xuất hiện khi nội dung vượt quá kích thước.

Khi nào sử dụng `overflow: auto;`?

- Để xử lý nội dung động mà bạn không biết trước kích thước.
- Trong các thiết kế có khung cố định (card, bảng, hộp nội dung).
- Để đảm bảo giao diện gọn gàng, tránh nội dung "tràn" ra ngoài phần tử.

