

画面設計図

ログイン画面

The diagram illustrates a login screen layout with the following components and navigation paths:

- Header:** A green bar at the top contains the title **ログイン** (Login).
- Form Fields:**
 - メールアドレス** (Email Address): A text input field with the placeholder text "メールアドレス 入力".
 - パスワード** (Password): A text input field with the placeholder text "パスワード 入力" and a toggle icon (an eye) on the right.
- Buttons and Links:**
 - ログイン** (Login): An orange button.
 - パスワードを忘れた方** (Forgot Password): A blue text link.
 - アカウント登録** (Account Registration): An orange button.
- Navigation Annotations (Red Text):**
 - An arrow points from the **ログイン** button to the text **ホーム画面に移動** (Move to Home Screen).
 - An arrow points from the **パスワードを忘れた方** link to the text **再設定フロー画面に移動** (Move to Reset Flow Screen).
 - An arrow points from the **アカウント登録** button to the text **アカウント登録画面に移動** (Move to Account Registration Screen).

アカウント登録画面(初期設定)

ホーム画面に
移動

ログイン画面に
移動

アカウント登録

アカウント名

アカウント名 入力

メールアドレス

メールアドレス 入力

パスワード

※半角英数字 8文字以上で入力してください。
数字のみ・簡単すぎるパスワードは使用できません。

パスワード 入力

パスワード再入力


パスワード 再入力

完了

ログイン画面に戻る

ホーム画面

初期ログイン時



今後、
表示させない
ときに押す

右の最小の大きさに
閉じる

アナウンス閉じたら




横スライド

メモ機能画面に移動

プランリスト画面に
移動

アカウント
設定画面に移動

目的地設定・編集画面に
移動



- ・メモ機能画面
- ・プランリスト画面
- ・プラン詳細画面 (1日詳細)
- ・プラン詳細画面 (費用)
- ・プラン詳細画面 (メモ)
- ・プラン詳細画面 (MAP)

上の機能にジャンプできる
機能として、自分の表示したいも
のを2つ選択できる。
(ショートカット機能)
25・26ページに
画面反映の仕方あり

初期設定は、
メモ機能(1画面のみ)表示

メモ機能画面

初期設定時

既存メモ表示

キーワードを入力すると、そのキーワードが記入されているメモ書きのみ表示される。

メモが無い時の表示

タップして検索

メモ内容1文目が
タイトルとして反映

2行目のみ
ここに表示

メモ機能(詳細)
に移動

メモ機能(登録・編集画面)
に移動

メモ機能(登録・編集画面)
に移動


メモ機能画面(詳細)

メモ機能
(登録・編集画面)
画面に移動


メモ機能画面に
移動




メモ機能画面（登録・編集）



メモ機能画面（削除）



プランリスト画面



新規プラン設定画面

The screenshot shows a mobile app interface for creating a new plan. At the top is a green header bar with the text 'プラン作成' (Plan Creation) and three icons: a notepad and pencil, an airplane, and a house. Red arrows point from these icons to external labels: 'メモ機能画面に移動' (Move to memo function screen) for the notepad, 'プランリスト画面に移動' (Move to plan list screen) for the airplane, and 'ホーム画面に移動' (Move to home screen) for the house. Below the header is a light gray main area. It contains three required fields: '旅行タイトル * 必須' (Travel Title * Required) with a text input field labeled '旅行タイトル 入力' and an arrow pointing to it from the label 'タップして入力' (Tap to input); '出発日 * 必須' (Departure Date * Required) with date pickers for year, month, and day, and an arrow pointing to it from the label 'タップで選択' (Tap to select); and '帰宅日 * 必須' (Return Date * Required) with similar date pickers and an arrow pointing to it from the label 'タップで選択' (Tap to select). At the bottom is an orange button labeled '完了' (Complete). An arrow points from this button to the label 'プラン詳細画面 (詳細情報)に移動' (Move to plan detail screen (detailed information)).

プラン作成

メモ機能画面に移動

プランリスト画面に移動

ホーム画面に移動

旅行タイトル * 必須

旅行タイトル 入力

タップして入力

出発日 * 必須

0000 年 00 月 00 日

タップで選択

帰宅日 * 必須

0000 年 00 月 00 日

タップで選択

完了

プラン詳細画面 (詳細情報)に移動

プラン詳細画面(詳細情報)

- ・メモ タブ
 - ・日数分のスケジュール タブ
 - ・map タブ
 - ・費用 タブ
- 自動作成

タッチしてタブ変更
長押しで並び替え

共有URL表示画面に移動

☆☆旅行

メモ機能画面に移動

プランリスト画面に移動

ホーム画面に移動

タブ 横スライド移動

メモ	〇/〇	〇/〇	詳細情報	map	費用
旅行タイトル	☆☆旅行				
出発日	〇〇〇〇/〇〇/〇〇				
帰宅日	〇〇〇〇/〇〇/〇〇				
費用合計	〇〇円				
メンバーと共有	有				
共有メンバー: mako	URIを失効				
kazu	URIを失効				
メンバーを追加する					
編集					

新規プラン設定画面
or既存プラン編集画面
の内容反映

実際費用合計 反映
(記載なし→0円)


いない場合 有の部分→無
いる場合、共有メンバー表示

URL失効画面に移動


既存プラン編集画面
に移動

共有URL表示画面に移動


既存プラン編集画面



プラン詳細画面(詳細情報 削除)



共有URL表示画面



共有URL閲覧画面

共有URLを
開いた時の
画面
(有効期限内)

☆☆旅行

☆☆旅行を
閲覧しますか？

アカウント ログイン

メールアドレス

メールアドレス 入力

パスワード

パスワード 入力



ログインして閲覧

[パスワードを忘れた方](#)

アカウント お持ちでない方

アカウント名

閲覧

プラン詳細画面
(詳細情報)に移動

アカウントを
持っている場合は
ログイン情報を
入力して閲覧ボタン

再設定フロー画面に
移動

アカウントを
持っていない場合は
名前を入力して
閲覧ボタン

プラン詳細画面
(詳細情報)に移動


☆☆旅行

共有URLを
開いた時の画面
(有効期限切れ)


URLの有効期限が
切れています。

送信者から新しいURLを
受け取ってください。

URL失効画面



プラン詳細画面(メモ)



プラン詳細画面(メモ編集)

☆☆旅行

メモ	O/O	O/O	詳細 情報	map	費用
----	-----	-----	----------	-----	----


この旅行のメモを入力

タップして入力


完了

プラン詳細画面
(メモ画面)に移動

プラン詳細画面(1日詳細 未登録時)




プラン詳細画面(1日詳細)



既存プラン詳細画面(目的地詳細)



目的地設定・編集 画面



地点登録画面

目的地設定・編集に
移動

← 設定・編集画面に戻る

高知県南国市○○

目的地設定・編集画面の
住所自動反映
手入力での検索も可能

今選択されている
ピンカラーが
表示される

ピン追加・編集画面に移
動

タップして
ピンを選択できる

ピン選択▼


ピン編集

登録


目的地設定・編集画面に
戻る



ピン追加・編集画面



ピン削除画面



目的地検索画面

(例)

目的地検索



プランに戻る

目的地名 入力

検索



一日詳細からの
追加時のみ表示
一日詳細画面に
移動

目的地検索



ひろめ市場

検索

ひろめ市場

高知県南国市 ○○




目的地詳細に
移動


目的地名を入力すると
ワードでヒットする場所を表示
する。
何もなければ
「目的地がありません」
表示される。
※自分が登録した場所のみ
表示される。

目的地設定・編集 画面
に移動

目的地詳細画面




予定設定画面




プラン詳細画面(1日詳細 メモ編集)




プラン詳細画面(目的地削除)



プラン詳細画面(MAP)



MAP画面



MAP画面(目的地 編集)

☆☆旅行

メモ

〇/〇

〇/〇

詳細情報

map

費用

1 高知空港

↓

車 22分 (有料道路含む)

桂浜


変更する

タップして
ルート検討できる。



タップしたところを
表示して、
所要時間 表示

map画面に移動・反映
→「〇/〇」も反映


プラン詳細画面(費用)



プラン詳細画面(実際費用)



プラン詳細画面(費用 項目削除)



プラン詳細画面(費用 編集)

The screenshot shows a mobile app interface for editing expenses. The top bar is green with the title '☆☆旅行' and three icons: a notepad, an airplane, and a house. Below the bar is a tab labeled '費用'. The main content area has two sections: 'カテゴリ作成' (Category Creation) and 'カテゴリ選択' (Category Selection). The 'カテゴリ作成' section includes a text input field for 'カテゴリ名 入力', an orange '完了' (Done) button, and a horizontal line. The 'カテゴリ選択' section includes a dropdown menu with a downward arrow, a text input field for '項目名 入力', and another orange '完了' (Done) button. Below these is a button labeled '保存せずプランに戻る' (Return to Plan without Saving). Red arrows point to various elements with labels: '費用画面に移動' (Move to Expense Screen) points to the '完了' button in the 'カテゴリ作成' section; 'タップして入力' (Tap to Input) points to the 'カテゴリ名 入力' field; 'タップして カテゴリ選択' (Tap to Select Category) points to the dropdown menu; 'タップして入力' (Tap to Input) points to the '項目名 入力' field; '費用画面に移動' (Move to Expense Screen) points to the '完了' button in the 'カテゴリ選択' section; and 'プラン詳細画面 (費用)に移動' (Move to Plan Detail Screen (Expense)) points to the '保存せずプランに戻る' button.

☆☆旅行

費用

カテゴリ作成

カテゴリ名 入力

完了

カテゴリ選択

▼

項目名 入力

金額入力

金額 入力 円

完了

保存せずプランに戻る

費用画面に移動

タップして入力

タップして
カテゴリ選択

タップして入力


費用画面に移動

プラン詳細画面
(費用)に移動


プラン詳細画面(費用 編集)



プラン詳細画面(費用 カテゴリ削除)



アカウント画面



アカウント編集画面（アカウント名・メールアドレス）



The diagram illustrates the 'Account Edit' screen. It features a green header bar labeled 'アカウント編集'. Below this, there are two input fields: 'アカウント名' (Account Name) containing 'mako' and 'メールアドレス' (Email Address) containing 'aaaaaaaa.co.jp'. To the right of these fields, a red annotation indicates that the user should input the account name and email address they wish to change. Below the input fields are two buttons: an orange '完了' (Complete) button and a white 'アカウント画面に戻る' (Return to Account Screen) button. On the left side, two red annotations with arrows point to these buttons: one for '完了' indicating a move to the account update screen, and another for 'アカウント画面に戻る' indicating a move back to the account screen.

アカウント編集

アカウント名

mako

メールアドレス

[aaaaaaaa.co.jp](#)

完了

アカウント画面に戻る


既存の
・アカウント名
・メールアドレス
はそのまま記載
されている。

変更したい
・アカウント名
・メールアドレス
を入力する

アカウント更新画面に
移動

アカウント画面に
移動

アカウント更新画面



パスワード編集画面

The screenshot shows a mobile app interface for editing a password. At the top is a green header with the title 'パスワード編集'. Below it, the form is divided into sections. The first section, '現在のパスワード', contains a text input field with an eye icon to its right. The second section, '新しいパスワード', includes a text input field with an eye icon and a note: '※半角英数字 8文字以上で入力してください。数字のみ・簡単すぎるパスワードは使用できません。'. At the bottom are two buttons: an orange '完了' button and a white 'アカウント画面に戻る' button. Red annotations with arrows point to these elements: '既存のパスワードと変更したいパスワードを入力' points to the first input field; '目のマークを押すと表示・非表示を切り替えできる' points to the eye icons; 'パスワード再設定完了画面に移動' points to the '完了' button; and 'アカウント画面に移動' points to the 'アカウント画面に戻る' button.

パスワード編集

現在のパスワード

既存のパスワードと
変更したい
パスワードを入力

新しいパスワード
※半角英数字 8文字以上で入力してください。
数字のみ・簡単すぎるパスワードは使用できません。

目のマークを押すと
表示・非表示を
切り替えできる

完了


パスワード再設定完了画面に
移動

アカウント画面に
移動

アカウント画面に戻る

ログアウト画面

※この画面は、
状態を切り替えるための画面なので
”モーダル表示風”の画面に
しました。



再設定フロー画面

パスワード忘れた場合

パスワード再設定のURLを送ります。
メールアドレスを入力してください。

メールアドレス 入力

送信


ログイン画面に戻る

メール送信画面に移動

ログイン画面に移動

メール送信画面

※この画面は、
”モーダル表示風”の画面に
しました。



ログイン画面に
移動

パスワード再設定画面

パスワード再設定

新しいパスワードを入力してください。

※半角英数字 8文字以上で入力してください。
数字のみ・簡単すぎるパスワードは使用できません。

新しいパスワード

新しいパスワード 入力 

新しいパスワード(再入力)

新しいパスワード 再入力 


完了

新しいパスワードを入力

パスワード再設定完了画面に移動

パスワード再設定完了画面

※この画面は、
再設定が完了したこと
伝えるだけの画面のため、
”モーダル表示風”の画面に
しました。



ログイン画面からなら、
ログイン画面に移動

共有URL閲覧画面からで、
同ブラウザなら共有URL閲覧画面に移動
それ以外はログイン画面に移動




ホーム画面にカスタマイズできる画面①

「🏠 / ____」下線部分がショートカット先になる。
どの画面も選択タップすると、その画面にうつる。



ホーム画面にカスタマイズできる画面②

「 / ____」下線部分がショートカット先になる。
どの画面も選択タップすると、その画面にうつる。



縦スライド 省略