

# 计算机网络

NSD NETWORK

DAY01

# 计算机网络概述


## 什么是计算机网络

- 什么是计算机网络
  - 硬件方面：通过线缆将网络设备和计算机连接起来
  - 软件方面：操作系统，应用软件，应用程序通过通信线路互连
  - 实现资源共享、信息传递

## 计算机网络的功能

知识讲解

- 数据通信
- 资源共享
- 增加可靠性
- 提高系统处理能力



## 计算机网络发展阶段

知识讲解

- 60年代
  - 分组交换
- 70-80年代
  - TCP/IP
- 90代年后
  - Web技术



# 网络标准

知识讲解



- 标准化组织
  - ISO ( 国际标准化组织 )
  - ANSI ( 美国国家标准化局 )
  - ITU-T ( 国际电信联盟-电信标准部 )
  - IEEE ( 电气和电子工程师学会 )



# WAN与LAN

知识讲解

- 广域网 ( Wide-Area Network )
  - 范围 : 几十到几千千米
  - 作用:用于连接远距离的计算机网络
  - 典型应用:Internet
- 局域网 ( Local-Area Network )
  - 范围 : 1km左右
  - 作用:用于连接较短距离内的计算机
  - 典型应用:企业网, 校园网



# 网络设备及拓扑

## 网络设备生产厂商

- 网络设备生产厂商
  - Cisco (思科)
  - 华为



## 路由交换设备

- 路由交换设备

知识讲解



Cisco 2911路由器



Cisco 3560交换机



## 网络拓扑结构

知识讲解


- 线缆连接计算机和网络设备的布局
  - 点对点
  - 星型及扩展的星型
  - 网状



## 网络拓扑结构（续1）

知识讲解

- 点对点拓扑结构
  - 两台设备之间有一条单独的连接
  - 专用的广域网中电路连接的两台路由器




+

## 网络拓扑结构（续2）

知识讲解

- 星型拓扑
  - 优点
    - 易于实现
    - 易于网络扩展
    - 易于故障排查
  - 缺点
    - 中心节点压力大
    - 组网成本较高




+

## 网络拓扑结构（续3）

知识讲解

- 网状拓扑结构
  - 一个节点与其他多个节点相连
  - 提供冗余性和容错性
  - 可靠性高
  - 组网成本高



## OSI 参考模型

## 计算机网络的功能

- 数据通信




知识讲解



## 网络分层

- 网络通信的过程很复杂
  - 数据以电子信号的形式穿越介质到达正确的计算机，然后转换成最初的形式，以便接收者能够阅读
  - 为了降低网络设计的复杂性，将协议进行了分层设计

知识讲解



## 邮局实例

知识讲解



## OSI 协议模型

知识讲解

- OSI的七层框架



## OSI 协议模型（续1）

- OSI的七层框架功能

知识讲解

应用层	网络服务与最终用户的一个接口
表示层	数据的表示、安全、压缩
会话层	建立、管理、中止会话
传输层	定义传输数据的协议端口号，以及流控和差错校验
网络层	进行逻辑地址寻址，实现不同网络之间的路径选择
数据链路层	建立逻辑连接、进行硬件地址寻址、差错校验等功能
物理层	建立、维护、断开物理连接



## TCP/IP模型

# OSI模型、TCP/IP模型


- TCP/IP五层模型、OSI七层模型

知识讲解



## TCP/IP协议族的组成

知识讲解



# 什么是协议

知识讲解

- 什么是协议？

- 为了使数据可以在网络上从源传递到目的地，网络上所有设备需要“讲”相同的“语言”
- 描述网络通信中“语言”规范的一组规则就是协议



## 协议数据单元 (PDU)

知识讲解



应用层



上层数据

传输层

TCP头部 上层数据

→ 数据段

网络层

IP头部 TCP头部 上层数据

→ 数据包

数据链路层

MAC头部 IP头部 TCP头部 上层数据

→ 数据帧

物理层



→ 比特流



## 设备与层的对应关系

知识讲解

应用层



计算机

传输层



防火墙

网络层



路由器

数据链路层



交换机

物理层



网卡




## 物理层

# 以太网接口

知识讲解

- RJ - 45

- RJ是描述公用电信网络的接口，常用的有RJ-11和RJ-45



- 光纤接口

- 用以稳定地但并不是永久地连接两根或多根光纤的无源组件


FC 圆形带螺纹光纤接头

ST 卡接式圆形光纤接头

SC 方型光纤接头

LC 窄体方形光纤接头


MT-RJ 收发一体的方型光纤接头



# 双绞线

知识讲解


- 双绞线TP是目前使用最广，价格相对便宜的一种传输介质
- 由两根绝缘铜导线相互缠绕组成，以减少对邻近线对的电气干扰
- 由若干对双绞线构成的电缆被称为双绞线电缆



## 双绞线(续1)

- 非屏蔽双绞线UTP和屏蔽双绞线STP

知识讲解




+

## 双绞线的标准

知识讲解

类型	传输速率
cat5	100Mbps
cat5e	100Mbps
cat6	1000Mbps(1Gbps)
cat7	10000Mbps(10Gbps)




+

# 线缆的连接

知识讲解


- T568A : 白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕
- T568B : 白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕



## 线缆的连接（续1）

知识讲解

- 线缆的连接
  - 标准网线
  - 交叉网线
  - 全反线



- 其他情况：版本较新设备可以随意使用标准与交叉网线而不受限制，设备本身具备自动识别功能。



## 物理层的设备

知识讲解

- 网络接口卡
  - 连接计算机和网络硬件
  - 有一个惟一的网络节点地址
  - 按照速率可分为10/100M、100/1000M自适应网卡
  - 按照扩展类型可分为USB网卡、PCI网卡
  - 按照提供的线缆接口类型可分为RJ-45接口网卡、光纤网卡等



## 物理层的设备（续1）

知识讲解

- 中继器
  - 放大信号
  - 延长网络传输距离



# Packet Tracer软件

## Packet Tracer软件简介


- Cisco Packet Tracer软件

- Cisco Packet Tracer 是由Cisco公司发布的一个辅助学习工具，为学习思科网络课程的初学者去设计、配置、排除网络故障提供了网络模拟环境。用户可以在软件的图形用户界面上直接使用拖曳方法建立网络拓扑，并可提供数据包在网络中行进的详细处理过程，观察网络实时运行情况。可以学习IOS的配置、锻炼故障排查能力。

# Packet Tracer软件使用

知识讲解

- 模拟器开启后的界面



## Packet Tracer软件使用（续1）

知识讲解

- 硬件设备
  - 在界面的左下角一块区域，这里有许多种类的硬件设备，从左至右，从上到下依次为路由器、交换机、集线器、无线设备、设备之间的连线，终端设备等。



## Packet Tracer软件使用（续2）

知识讲解


- 认识线缆
  - 用鼠标点一下线缆，在右边你会看到各种类型的线，依次为 自动选择连接类型、控制线、直通线、交叉线、光纤等。



## Packet Tracer软件使用（续3）

知识讲解


- 认识设备
  - 点选了终端设备就可以在右方选到对应的设备种类。
  - 如果不清楚队形的设备是什么把鼠标移动到设备上，可以看到设备的名称。



## Packet Tracer软件使用（续4）

知识讲解


- 设备选择
  - 当你需要用哪个设备的时候，先用鼠标单击一下它，然后在中央的工作区域点一下即可。



## Packet Tracer软件使用（续5）

知识讲解

- 连线
  - 连线只需选中一种线，然后就在要连线的设备上点一下，选接口，再点另一设备即可。



## Packet Tracer软件使用 (续6)

- 显示设置

知识讲解



## Packet Tracer软件使用 (续7)

知识讲解

- 移动与删除
  - 对设备进行编辑在右边有一个区域，从上到下依次为选定/取消、移动（总体移动，移动某一设备，直接拖动它就可以了）、Place Note（文本）、删除等。



# 交换机命令行模式

## 交换机的命令行模式

知识讲解

- 配置前的连接
  - Console电缆
  - 物理连接
    - 计算机COM口
    - 交换机/路由器Console口
  - 软件连接
    - 超级终端
    - 其他软件



## 交换机的命令行模式（续1）

- Cisco交换机的命令行

用户模式

Switch>

特权模式（一般用于查看配置信息）

Switch>enable

Switch#

全局配置模式（所做的配置对整个设备生效）

Switch#configure terminal

Switch(config)#



## 交换机的命令行模式（续2）

- Cisco交换机的命令行

接口模式

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#

- interface : 关键字
- fastethernet : 接口类型
- 0/1 : “0” 表示模块号， “1” 表示端口号



# 模式间的转换

知识讲解

- 模式间转换
  - exit命令
  - end命令
  - 快捷键

&lt;Ctrl-Z&gt;退出到特权模式

```
switch(config-if)#exit  
switch(config)#exit  
switch#disable  
switch>
```

```
switch(config-if)#end  
switch#  
switch(config)#end  
switch#
```

```
switch(config)#int f 0/1  
switch(config-if)#^Z  
switch#  
  
switch(config)#^Z  
switch#
```



## 案例1：交换机基本命令模式

课堂练习

- 交换机访问及命令模式
  - 通过的Console线缆访问交换机
  - 交换机工作模式的进入与退出
    - Switch>用户模式
    - Switch>enable
    - Switch#特模模式
  - Switch#configure terminal
  - Switch(config)#全局配置模式
  - Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
  - Switch(config-if)#接口模式



# 交换机命令行配置

## 配置主机名

- 配置主机名
  - Switch>en
  - Switch#conf t
  - Switch(config)# hostname *Tarena-sw1*
  - *Tarena-sw1*(config)#{color: #c00000;}

知识讲解



## 查看交换机的配置

- tarena-sw1# show running-config

```
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Tarena-sw1
```

知识讲解



## 案例2：交换机命令行基本配置

- 修改及查看交换机配置

- 修改交换机主机名Switch(config)# hostname S1
  - 查看交换机配置信息Switch# show running-config

课堂练习



## 配置enable明文口令

- 配置enable明文口令
  - Tarena-sw1(config)#enable password *cisco*
  - Tarena-sw1(config)#exit
  - Tarena-sw1#show running-config

```
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encry ''
!
hostname Tarena-sw1
!
enable password cisco
!
ip subnet-zero
```

密码以明文保存



## 配置enable明文口令（续1）

- 检验enable口令的作用
- Tarena-sw1# exit  
*Press RETURN to get started.*
- Tarena-sw1>enable  
*Password: **cisco***
- Tarena-sw1#



## 保存交换机的配置

知识讲解

- Tarena-sw1# copy running-config startup-config

或

- Tarena-sw1# write  
*Building configuration...*  
*[OK]*



## 恢复设备出厂默认值

知识讲解

- Tarena-sw1# erase startup-config  
*Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]*  
*[OK]*  
*Erase of nvram: complete*

- Tarena-sw1#reload  
*Proceed with reload? [confirm]*



## 案例3：交换机命令行基本配置

课堂练习

- 按以下需求修改交换机配置
  - 为交换机配置特权密码Taren1
  - 保存配置并重启设备检测密码可用情况
  - 清空设备配置
  - 重启设备检测设备情况



### 总结和答疑

总结和答疑

自动退出配置界面

问题现象

原因分析

打断命令输入

问题现象

原因分析

禁用DNS查询

问题现象

原因分析

# 自动退出配置界面

## 问题现象

- 空闲一段时间后，重回初始界面的问题

Cisco Internetwork Operating System Software  
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE  
SOFTWARE(fcl)  
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.  
Compiled Wed 18-May-05 22:31 by jharirba  
  
Press RETURN to get started!

## 原因分析

知识讲解

- 分析原因
  - 默认控制台会话时间为10分钟
- 解决方法
  - 配置控制台会话时间永不超时
  - Switch(config)#line console 0
  - Switch(config-line)#exec-timeout 0 0



## 打断命令输入

## 问题现象

- 控制台消息打断输入的命令

Switch(config)#interface fastEthe  
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8,  
changed state to up

知识讲解



## 原因分析

知识讲解

- 分析原因
  - 输出日志消息会自动弹出
- 解决方法
  - 配置输出日志同步
  - Switch(config)#line console 0
  - Switch(config-line)#logging synchronous



# 禁用DNS查询

## 问题现象

- 故障错误信息

知识讲解

```
Switch>
Switch>en
Switch>enable
Switch#abc
Translating "abc"...domain server (255.255.255.255)
```



## 原因分析

- 分析原因
  - 在特权模式输入错误命令会发起解析请求
- 解决方法
  - 配置禁用DNS查询
  - switch(config)#no ip domain-lookup

知识讲解



## 打断命令输入

## 问题现象

- 控制台消息打断输入的命令

Switch(config)#interface fastEthe  
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8,  
changed state to up

知识讲解



## 原因分析

知识讲解

- 分析原因
  - 输出日志消息会自动弹出
- 解决方法
  - 配置输出日志同步
  - Switch(config)#line console 0
  - Switch(config-line)#logging synchronous



