

Manual de Instalación: Transcriptor Braille

Versión del Documento: 1.1

Fecha: 24/11/2025

Índice de Contenidos

1. [Introducción](#)
 2. [Requisitos del Sistema](#)
 3. [Descarga del Software](#)
 4. [Proceso de Instalación](#)
 - [Ubicación del Ejecutable](#)
 - [Crear Acceso Directo](#)
 5. [Verificación de la Instalación](#)
 6. [Solución de Problemas](#)
 7. [Notas sobre los Requisitos del Sistema](#)
-

1. Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para instalar y ejecutar el software **Transcriptor Braille**, diseñado para la transcripción de texto en español al sistema Braille.

2. Requisitos del Sistema

Requisitos mínimos

- **Sistema Operativo:** Windows 10 o Windows 11
- **Espacio en Disco:** Mínimo 70 MB libres
- **Memoria RAM:** Mínimo 2 GB
- **Dependencias:** No se requiere instalación previa de Python (el ejecutable es autosuficiente)

Requisitos recomendados

- **Memoria RAM:** 4 GB o más
 - **Resolución de pantalla:** 1280×720 o superior
 - **Espacio en Disco:** 200 MB libres
 - **Conexión a Internet:** Solo necesaria para descargar actualizaciones o consultar el repositorio en GitHub
-

3. Descarga del Software

1. Diríjase al repositorio oficial en GitHub:
[\[Enlace de descarga\]](#)
2. En la sección **Releases**, descargue la última versión del archivo ejecutable ([.exe](#)).

3. Guarde el archivo en una ubicación conocida.


4. Proceso de Instalación

Paso 1: Ubicación del Ejecutable

Ubique el archivo descargado:

`TranscriptorBraille.exe`


Nota: Si Windows Defender muestra una advertencia, seleccione "Más información" → "Ejecutar de todas formas".



Paso 2: Creación de Acceso Directo (Opcional)

1. Haga clic derecho sobre el archivo `TranscriptorBraille.exe`.

2. Seleccione **Enviar a** → **Escritorio (crear acceso directo)**.



5. Verificación de la Instalación

1. Haga doble clic en el archivo ejecutable o en el acceso directo creado.
2. El programa debe abrirse mostrando la pantalla principal.

6. Solución de Problemas Comunes

Problema	Solución
El programa no abre	Ejecute como administrador o verifique su antivirus.
Error de visualización	Ajuste la escala de pantalla al 100% en Configuración de Pantalla.

7. Notas sobre los Requisitos del Sistema

Aunque el archivo ejecutable pesa aproximadamente **29 MB**, y el programa podría funcionar con menos espacio o menos memoria, se recomiendan valores superiores por las siguientes razones:

Application		28,237 KB			
-------------	--	-----------	--	--	--

Processes		Run new task End task			
Name	Status	6% CPU	47% Memory	2% Disk	0% Network
> TranscriptorBraille.exe (2)		0%	40.6 MB	0 MB/s	0 Mbps

1. Margen para archivos temporales

Durante la ejecución, el programa puede generar archivos adicionales, configuraciones o caché que requieren espacio adicional.

2. Comportamiento variable del consumo de RAM

Según el Administrador de tareas, el programa utiliza aproximadamente **40 MB de RAM** en reposo. Sin embargo, su consumo puede aumentar al:

- Procesar textos largos
- Usar funciones adicionales
- Ejecutarse junto con otros procesos del sistema

Un margen evita que Windows cierre procesos por falta de memoria disponible.

3. Requerimientos del sistema operativo

Windows puede usar entre **1.5 y 2 GB de RAM** solo para el escritorio y procesos base.

Por ello, aunque el programa sea ligero, un equipo con poca memoria podría funcionar con lentitud si no se deja un margen suficiente.

4. Uso del margen x4 – x8 para determinar RAM recomendada

Para documentar requisitos mínimos de forma correcta, se usa una regla general:

- **x4 del consumo promedio** → margen seguro
- **x8 del consumo promedio** → margen óptimo

Aplicado al consumo real:

- Consumo aproximado: **40 MB**
- x4 → **160 MB**
- x8 → **320 MB**

En teoría serían suficientes, pero **estos valores no consideran el consumo real del sistema operativo**, que ya utiliza alrededor de 2 GB.

Por este motivo, se fija como mínimo recomendable:

2 GB de RAM (mínimo realista para que Windows + el programa funcionen sin problemas).

5. Buenas prácticas de documentación

Los requisitos mínimos deben reflejar un rango seguro que asegure:

- Funcionamiento estable
- Compatibilidad con distintos equipos
- Evitar errores por falta de recursos

Por esta razón, aunque el ejecutable ocupe **29 MB** y use apenas **40 MB de RAM**, se recomienda pedir **70 MB de espacio** y **2 GB de RAM mínimos** para garantizar estabilidad en cualquier equipo.
