CSU07 - Transferência de Material

Seção: Principal

Importância	50 (Risco Baixo e Prioridade Baixa)	
Sumário	O Almoxarife ou o Gestor realizam transferência de material.	
Ator Primário	Almoxarife e Gestor.	
Ator Secundário	-	
Pré-Condição	Ator deve ter realizado autenticação CSU17 - AutenticarPessoa.	
Pós-Condição	A transferência de material foi realizada.	

Fluxo Principal

- **1.** Ator clica no botão Transferir Material em qualquer uma de suas telas, ele será direcionado para a tela 13A ListarTransferenciaMaterial;
- **2.** Ator clica no botão Nova Transferência de Material, ele será direcionado para a tela 20A NovaTransferenciaMaterial;
- **3.** Ator preenche os campos necessários: Almoxarifado de Origem, Almoxarifado de Destino, Material, Quantidade, Valor;
- 4. Ator clica no botão Salvar.

Fluxo Alternativo

Linha 1: Ator clica no ícone de lápis, ver Seção Editar Transferência de Material;

Linha 1: Ator clica no ícone de olho, ver Seção Visualizar Transferência de Material;

Linha 1: Ator clica no ícone de lixeira, ver Seção Excluir Transferência de Material;

Linha 4: Ator clica no botão Adicionar, então insere um novo material preenchendo novamente os campos Material, Quantidade e Valor, então volta ao passo 4;

Linha 4: Ator clica no botão Cancelar e volta para a tela 13A - ListarTransferenciaMaterial;

Seção: Editar Transferência de Material

Fluxo Principal

- **1.** Ator é direcionado para uma tela semelhante a 20A NovaTransferenciaMaterial podendo editar qualquer dado que seja necessário.
- Ator clica no botão "Atualizar" e é redirecionado para a tela 13A -ListarTransferenciaMaterial.

Fluxo de Exceção

Linha 2: Ator clica no botão "Cancelar" e é redirecionado para a tela 13A - ListarTransferenciaMaterial.

Seção: Visualizar Transferência de Material

Fluxo Principal

 Ator é direcionado para uma tela semelhante a 20A - NovaTransferenciaMaterial com os dados da Transferência de Material selecionada para visualização mais clara.

Seção: Excluir Transferência de Material

Fluxo Principal

- 1. Ator é notificado se ele deseja mesmo excluir a Transferência de Material selecionada;
- 2. Ator clica em "Sim" e é redirecionado para a tela 13A ListarTransferenciaMaterial.

Fluxo de Exceção

Linha 2: Ator clica em "Não" e é redirecionado para a tela 13A - ListarTransferenciaMaterial.

Histórico			
Data	Nome	Alteração	
08/12/2020	Liliane	Criação da Descrição do Caso de Uso	