

Laborator Instalare server VPN Windows Server 2012

Etape

- **Install Remote Access AD DS Server.**
 - Configure Remote Access.
 - Create user account for VPN to connect.
 - Connect client machine with VPN Connection.

Pasi necesari inainte de a incepe instalarea:

- Se descarcă Windows Server 2012 R2 (cu GUI) si se instaleaza in VirtualBox
- Se stabilește un snapshot după instalarea sistemului de operare.


• Install Remote Access AD DS Server.

IIS Server Manager -> Manage roles and features


Se selecteaza

-Remote Access si aici **direct access and VPN**

-Active directory domain services




Promote server la AD controller



Apoi, din IIS Server Manager se deschide din „Remote Access”

Getting Started Wizard (configure remote access)



Alternativ: **Tools -> Configure remote management**

Se alege **“Deploy VPN only”**

Routing and remote access -> pe nume server se da click dreapta si se alege: **configure routing and remote access server**

Aici: **Custom configuration -> vpn access**

In final se confirma pornirea serviciului:

Routing and access service

- **Configure Remote Access.**

Revenim la **Routing and remote access**

pe nume server se da click dreapta si se alege **Properties**

tab-ul IPv4

static address pool

si se aleg adresele ip

Apoi IPv4 -> static routes

,

- **Create user account for VPN to connect**

Din IIS Server Manager se selectează Tools->

Active directory users and computers

pe nume server se da click si se alege submeniul: Users -> New user
Parola trebuie sa corespunda cerințelor de securitate.

Din Properties pentru utilizator se alege din tabul **Dial-In** se alege

Allow Access

Observații: Instalarea serverului este in acest mod terminata. Verificati ca Firewall permite conexiunile VPN sau Firewall este off. Se verifica suplimentar ca este configurata o adresa IP pe una o interfața a serverului pentru a ne putea conecta la acesta.

Conectarea mașinii client la server VPN.

Se caută pe calculatorul client: VPN

Adapter -> new connection

Connect to workplace

VPN

Se introduce adresa IP externă a serverului VPN.