Linux OS: GUI

V operacijskem sistemu Linux, omogoči delovanje aplikacije "Desktop Sharing" za oddaljen dostopa do OS. Na testnem računalniku v nastavitvah, vpiši uporabniško ime: "test" in geslo "Geslo123", s katerim boš omogočil oddaljen dostop. Na računalnik, s katerim se boš povezal na oddaljen dostop, namesti aplikacijo "Remmina" (L). Na oddaljenem namizju ustvari datoteko "imepriimekGUIL.txt" in naredi zaslonsko sliko, kot za vse nastavitve.

Linux OS: GUI

Omogoči "Desktop Sharing":

Start --> Settings --> Sharing --> Turn On --> Computer Name (imepriimek) --> Remote Desktop (On) --> Remote Control (On)


Namesti aplikacijo Remmina RDP Client:


Ubuntu Software --> Remmina --> Install


Uporaba aplikacije Remmina:

Start --> Remmina --> RDP --> IP_naslov --> Enter --> Yes --> "uporabnik" / "geslo" --> OK

Linux OS: GUI







Linux OS: CLI

V operacijskem sistemu Linux, omogoči delovanje aplikacije "SSH" za oddaljen dostop do OS. Uporabi uporabniško ime in geslo, ki je že ustvarjeno na testnem računalniku. Najprej namesti aplikaciji "openssh-server" in "openssh-client". S pomočjo aplikacije SSH, se poveži na oddaljen računalnik, preko SHH protokola (L). Na oddaljenem namizju ustvari datoteko "imepriimekCLIL1.txt" in naredi zaslonsko sliko, kot za vse nastavitve.


Linux OS: CLI

V operacijskem sistemu Linux, omogoči delovanje aplikacije "xrdp" za oddaljen dostop do OS. Uporabi uporabniško ime in geslo, ki je že ustvarjeno na testnem računalniku. S pomočjo aplikacije xrdp, se poveži na oddaljen računalnik, preko SHH protokola (L).Na oddaljenem namizju ustvari datoteko "imepriimekCLIL2.txt" in naredi zaslonsko sliko, kot za vse nastavitve.

Linux OS: CLI

SSH (Secure Shell):


- sudo apt-get install openssh-server openssh-client
- ip a
- sudo ssh uporabnik@IP_naslov --> Yes --> geslo



Linux OS: CLI

SSH (Secure Shell):

- sudo apt-get install xrdp
- sudo systemctl status xrdp
- sudo systemctl start xrdp



Poveži se preko Windows aplikacije RDP (Linux OS --> logout)

Linux OS: CLI

SSH (Secure Shell):

Oddaljen dostop lahko preizkusiš tudi s pomočjo aplikacije Putty (ssh client):

https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe

Open --> Uporabnik/geslo (W --> L)

