

Herzton-Puzzle: Klavier-Vorlage mit OID-Codes

Tiptoi-Druckvorlage | Piano ohne schwarze Tasten | Frequenzen oben auswählen

1. START antippen
2. Leere Pianotaste antippen
3. Gehörte Frequenz oben auswählen
4. Feedback: richtig / zu hoch / zu tief

FREQUENZ AUSWAEHLEN (beschriftet)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

PIANO / PUZZLE - TASTEN SIND ABSICHTLICH NICHT BESCHRIFTET

OID 1020

OID 1021

OID 1022

OID 1023

OID 1024

OID 1025

OID 1026

OID 1027

OID 1028

OID 930

OID 931

OID 932

OID 933

OID 934

Hinweis: Diese Seite bei 100% / Tatsächliche Grösse drucken. Nicht skalieren. Empfohlen: Laserdrucker, weiss mattes Papier, mindestens 600 dpi, ideal 1200 dpi.
Die OID-Codes passen zur Datei herzton_puzzle.gme. Nach dem Drucken zuerst START antippen, dann eine Piano-Taste und danach oben die Frequenz auswählen.

Herzton-Puzzle: OID-Codes zum Ausschneiden

Diese Codes ausschneiden und auf die passenden Felder der Klavier-Vorlage kleben. Druck: 100%, nicht skalieren.

START / Produkt aktivieren

OID 930 | Raw 14340

REPLAY / Wiederholen

OID 931 | Raw 14342

STOP / Stoppen

OID 932 | Raw 14348

NAME / Projektname

OID 933 | Raw 14360

TON / Letzten Ton wiederholen

OID 934 | Raw 14362

Antwort 63 Hz

OID 1010 | Raw 14899

Antwort 125 Hz

OID 1011 | Raw 14905

Antwort 250 Hz

OID 1012 | Raw 14909

Antwort 500 Hz

OID 1013 | Raw 14923

Antwort 1 kHz

OID 1014 | Raw 14927

Antwort 2 kHz

OID 1015 | Raw 14939

Antwort 4 kHz

OID 1016 | Raw 14951

Antwort 8 kHz

OID 1017 | Raw 14963

Antwort 16 kHz

OID 1018 | Raw 14987

Piano-Taste 1

OID 1020 | Raw 15050

Piano-Taste 2

OID 1021 | Raw 15055

Piano-Taste 3

OID 1022 | Raw 15074

Piano-Taste 4

OID 1023 | Raw 15085

Piano-Taste 5

OID 1024 | Raw 15090

Piano-Taste 6

OID 1025 | Raw 15094

Piano-Taste 7

OID 1026 | Raw 15100

Piano-Taste 8

OID 1027 | Raw 15112

Piano-Taste 9

OID 1028 | Raw 15114

Klebeplan / Zuordnung

Die folgenden OID-Codes gehören auf die Felder der gedruckten Klavier-Vorlage.

Bereich	Beschriftung/Feld	OID	Funktion
Steuerung	START	930	Produkt/GME starten
Steuerung	REPLAY	931	Wiedergabe wiederholen
Steuerung	STOP	932	Wiedergabe stoppen
Steuerung	NAME	933	Projektname abspielen
Steuerung	TON	934	letzten Piano-Ton wiederholen
Antwort oben	63 Hz	1010	Antwort prüfen: richtig / hoch / tief
Antwort oben	125 Hz	1011	Antwort prüfen: richtig / hoch / tief
Antwort oben	250 Hz	1012	Antwort prüfen: richtig / hoch / tief
Antwort oben	500 Hz	1013	Antwort prüfen: richtig / hoch / tief
Antwort oben	1 kHz	1014	Antwort prüfen: richtig / hoch / tief
Antwort oben	2 kHz	1015	Antwort prüfen: richtig / hoch / tief
Antwort oben	4 kHz	1016	Antwort prüfen: richtig / hoch / tief
Antwort oben	8 kHz	1017	Antwort prüfen: richtig / hoch / tief
Antwort oben	16 kHz	1018	Antwort prüfen: richtig / hoch / tief
Piano leer	Taste 1	1020	Ton abspielen und Lösung merken
Piano leer	Taste 2	1021	Ton abspielen und Lösung merken
Piano leer	Taste 3	1022	Ton abspielen und Lösung merken
Piano leer	Taste 4	1023	Ton abspielen und Lösung merken
Piano leer	Taste 5	1024	Ton abspielen und Lösung merken
Piano leer	Taste 6	1025	Ton abspielen und Lösung merken
Piano leer	Taste 7	1026	Ton abspielen und Lösung merken
Piano leer	Taste 8	1027	Ton abspielen und Lösung merken
Piano leer	Taste 9	1028	Ton abspielen und Lösung merken

Wichtig für den Test:

1. PDF bei 100% drucken, nicht "an Seite anpassen". 2. herzton_puzzle.gme auf den Tiptoi-Stift kopieren. 3. START-Code antippen.
4. Falls ein Feld nicht zuverlässig gelesen wird, den grösseren Aufkleber-Code von Seite 1 verwenden und sauber über das Feld kleben.