**โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต**

VACHIRAPHUKET HOSPITAL

เอกสารคู่มือการใช้งาน (User Manual)

# ระบบการอนุมัติ

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

| | |
|---|---|
| **รหัสเอกสาร** | UM-ERP-APPR-001 |
| **ชื่อระบบ** | งานรออนุมัติ · สายอนุมัติ · มอบหมายแทน (Approval) |
| **เวอร์ชันเอกสาร** | 1.0 |
| **วันที่จัดทำ** | 22 สิงหาคม พ.ศ. 2569 |
| **สถานะเอกสาร** | ฉบับส่งมอบ (Released) |
| **กลุ่มผู้อ่าน** | เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ |
| **จัดทำโดย** | ทีมพัฒนาระบบ ERP |
| **จัดทำเพื่อ** | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต |

## ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Document Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | รายละเอียดการแก้ไข | ผู้จัดทำ |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 22 ส.ค. 2569 | จัดทำเอกสารคู่มือฉบับแรก | ทีมพัฒนาระบบ ERP |

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการใช้งานระบบการอนุมัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โปรดอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ หากพบปัญหาการใช้งานให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

# สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมระบบการอนุมัติ

บทที่ 2 งานรออนุมัติของฉัน

บทที่ 3 ตั้งค่าสายอนุมัติ (Flow) — เพิ่มสายใหม่

บทที่ 4 มอบหมายอนุมัติแทน

บทที่ 5 คู่มือ Flow การทำงาน

บทที่ 6 คำถามที่พบบ่อย

# บทที่ 1 ภาพรวมระบบการอนุมัติ

ระบบการอนุมัติเป็น “เครื่องมือกลาง” ที่คุมการอนุมัติของทุกโมดูล (ขอใช้รถ, การลา, เอกสาร-สารบรรณ, จัดซื้อ ฯลฯ) ผู้ดูแลตั้ง “สายอนุมัติ” ว่าเรื่องแต่ละประเภทต้องผ่านใครบ้าง กี่ขั้น แล้วเมื่อมีคำขอเข้ามาระบบจะส่งงานไปหาผู้อนุมัติแต่ละขั้นตามสายที่ตั้งไว้

## ระบบนี้ทำอะไรได้บ้าง


- **งานรออนุมัติของฉัน** — รวมงานที่รอเราพิจารณา กดอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ส่งกลับแก้ไขได้ในที่เดียว
- **ติดตามสถานะ (Tracker)** — ดูว่าคำขออยู่ขั้นไหน ใครอนุมัติแล้ว รอใคร
- **ตั้งค่าสายอนุมัติ (Flow)** — ออกแบบลำดับผู้อนุมัติของแต่ละประเภทเรื่อง พร้อมจำลองสายก่อนใช้จริง
- **มอบหมายอนุมัติแทน** — ตั้งผู้รักษาการแทนช่วงที่ผู้อนุมัติตัวจริงไม่อยู่
- **คู่มือ Flow** — หน้าอธิบายภาพรวมขั้นตอนงานขอใช้รถ/อนุมัติ

## ความสัมพันธ์กับผังองค์กร

สายอนุมัติหลายชนิดอ้างอิง “หัวหน้าหน่วยงาน” ที่ตั้งไว้ในเมนูผังองค์กร (HRM) เช่น ผู้อนุมัติแบบ “หัวหน้าหน่วยงาน” หรือ “หัวหน้าตามระดับชั้น” ดังนั้นก่อนใช้สายอนุมัติ ควรตั้งหัวหน้าหน่วยงานในผังองค์กรให้ครบก่อน

# บทที่ 2 งานรออนุมัติของฉัน

เมนู “งานรออนุมัติของฉัน” เป็นหน้าจอ 2 คอลัมน์ — ด้านซ้ายคือรายการงานที่รอเราพิจารณา ด้านขวาคือรายละเอียดของงานที่เลือก พร้อมแถบติดตามสถานะสายอนุมัติ ถ้าไม่มีงานค้างจะขึ้นข้อความ “ไม่มีรายการรออนุมัติ 🎉 ”




▲ หน้างานรออนุมัติของฉัน — เลือกงานทางซ้าย พิจารณาทางขวา

### ข้อมูลบนการ์ดงานแต่ละใบ

- ชื่อเรื่อง และประเภทเรื่อง
- ป้ายบอกขั้นปัจจุบัน เช่น “ขั้น: หัวหน้ากลุ่มงาน”
- ชื่อผู้ขอ
- ป้าย 🟡 “รักษาการแทน [ชื่อ]” ถ้าเป็นงานที่เรารับมาแทนคนอื่น
- ⏱ กำหนดเวลาพิจารณา (ถ้ามี)

### การพิจารณา

| ปุ่ม | - | การทำงาน |
|---|---|---|
| ✓ **อนุมัติ** | - | อนุมัติงานขั้นนี้ งานจะไหลไปขั้นถัดไป (หรือเสร็จสิ้นถ้าเป็นขั้นสุดท้าย) |
| ✕ **ไม่อนุมัติ** | ต้องกรอก | ปฏิเสธคำขอ — ต้องกรอกเหตุผลในช่องความเห็นก่อน |
| ↩ **ส่งกลับแก้ไข** | ต้องกรอก | ส่งเรื่องกลับให้ผู้ขอแก้ไข — ต้องกรอกเหตุผลก่อน |


1. คลิกงานที่ต้องการทางซ้าย เพื่อดูรายละเอียดและแถบสถานะทางขวา
2. อ่านรายละเอียดคำขอและสายอนุมัติ
3. ถ้าเห็นชอบ กด ✓ **อนุมัติ**
4. ถ้าไม่เห็นชอบ พิมพ์เหตุผลในช่องความเห็น แล้วกด ✕ **ไม่อนุมัติ** หรือ ↩ **ส่งกลับแก้ไข**
5. เมื่อตัดสินแล้ว งานจะหายจากรายการและระบบโหลดงานถัดไปให้

### การติดตามสถานะ (Tracker)

แถบ Tracker แสดงเส้นทางของคำขอเป็นจุดแต่ละขั้น (ยื่นคำขอ ⟶ ขั้นที่ 1..n ⟶ เสร็จสิ้น) พร้อมสัญลักษณ์ ✓ ผ่าน, ◉ ขั้นปัจจุบัน, ✕ ไม่อนุมัติ, ○ ยังไม่ถึง และแสดงผู้อนุมัติ/วันเวลา/กำหนด SLA ของแต่ละขั้น แถบนี้ยังฝังอยู่ในหน้ารายละเอียดของโมดูลต่างๆ ด้วย

# บทที่ 3 ตั้งค่าสายอนุมัติ (Flow) — เพิ่มสายใหม่


เมนู “ตั้งค่าสายอนุมัติ” สำหรับผู้ดูแล/เจ้าของโมดูล ใช้ออกแบบลำดับผู้อนุมัติ หน้าจอแบ่ง 2 ส่วน — ด้านซ้ายคือรายการสายที่มีอยู่ ด้านขวาคือตัวสร้าง/แก้ไข (Builder)




▲ หน้าตั้งค่าสายอนุมัติ — รายการสายทางซ้าย และตัวสร้างขั้นตอนทางขวา

## ขั้นตอนสร้างสายอนุมัติใหม่

1. กด **+ สายใหม่** เพื่อเริ่มจากสายเปล่า หรือกด **สายตามผังโครงสร้าง** เพื่อเริ่มจากแม่แบบ 3 ขั้น
2. กรอกส่วนหัวของสาย: **รหัส** (เช่น vehicle_request_nursing), **ชื่อ**, **โมดูล** (ขอใช้รถ/ลา/เอกสาร/จัดซื้อ) และ **หน่วยงาน** (เว้นว่าง = ใช้ทุกหน่วยงาน)
3. กด ＋ **เพิ่มขั้นตอน** ทีละขั้น กรอกรายละเอียดผู้อนุมัติแต่ละขั้น (ดูตารางด้านล่าง)





▲ สร้างสายอนุมัติใหม่ — กด + สายใหม่

4. ลากไอคอน ⠿ เพื่อจัดลำดับขั้น หรือกด ✕ เพื่อลบขั้น

5. กรอก Employee ID **ผู้ขอ** ในช่องจำลอง แล้วกด ▶ **จำลองสาย** เพื่อตรวจว่าระบบหาผู้อนุมัติแต่ละขั้นได้ครบ

6. กด 💾 **บันทึก (สร้างเวอร์ชันใหม่)** — ต้องมีรหัส + ชื่อ + อย่างน้อย 1 ขั้น




▲ สร้างสายอนุมัติใหม่ — สายตามผังโครงสร้าง

## ตั้งค่าแต่ละขั้นตอน — อธิบายทุกช่อง

| ช่องกรอก | บังคับ | คำอธิบาย / ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| **ชื่อขั้น** | ไม่บังคับ | เช่น “หัวหน้างาน”, “หัวหน้ากลุ่มงาน” |
| **ผู้อนุมัติ** | ต้องกรอก | วิธีหาตัวผู้อนุมัติ: หัวหน้าโดยตรง / หัวหน้าหน่วยงาน / หัวหน้าตามระดับชั้น / หัวหน้าหน่วยงานแม่ / ตามตำแหน่ง / ตาม Role / ไล่สายบังคับบัญชา / บุคคลเจาะจง |
| **ระดับชั้น** | เงื่อนไข | เมื่อเลือก “หัวหน้าตามระดับชั้น”: 1-กลุ่มภารกิจ / 2-กลุ่มงาน / 3-งาน |
| **รหัสตำแหน่ง** | เงื่อนไข | เมื่อเลือก “ตามตำแหน่ง” เช่น DEPUTY_DIR |
| Role | เงื่อนไข | เมื่อเลือก “ตาม Role” เช่น vehicle_controller |
| Employee ID | เงื่อนไข | เมื่อเลือก “บุคคลเจาะจง” ระบุตัวพนักงานตรงๆ |


| ช่องกรอก | บังคับ | คำอธิบาย / ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| **ขึ้นกี่ชั้น** | เงื่อนไข | เมื่อเลือก “หัวหน้าโดยตรง/ไล่สายบังคับบัญชา” จำนวนชั้นที่ไต่ขึ้น |
| **โหมด** | ต้องกรอก | เดี่ยว / คนใดคนหนึ่ง / ทุกคน–คู่ขนาน / เสียงข้างมาก |
| **จำนวนเสียง** | เงื่อนไข | เมื่อโหมด = เสียงข้างมาก |
| **SLA (ชม.)** | ไม่บังคับ | เวลาที่ให้พิจารณาก่อนเตือน/ส่งต่อ เช่น 24 |
| **ถ้าผู้อนุมัติ = ผู้ขอ** | ต้องกรอก | ขึ้นหัวหน้า / ข้ามขั้น / อนุมัติเองได้ |
| **เมื่อไม่อนุมัติ** | ต้องกรอก | จบ-ไม่อนุมัติ / ส่งกลับผู้ขอ / ย้อน step |
| **อนุญาตมอบหมายแทน** | ไม่บังคับ | เปิดให้ผู้อนุมัติมอบให้ผู้รักษาการแทนในขั้นนี้ได้ |

⚠ **ข้อควรระวัง:** ทุกครั้งที่บันทึกสาย ระบบจะสร้าง “เวอร์ชันใหม่” เสมอ งานที่กำลังวิ่งอยู่จะยังใช้สายเวอร์ชันเดิม (snapshot) จึงแก้สายได้โดยไม่กระทบงานที่ค้างอยู่

💡 **เคล็ดลับ:** แม่แบบ “สายตามผังโครงสร้าง” ให้ 3 ขั้นสำเร็จรูป: (1) หัวหน้ากลุ่มงาน (2) หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล — เริ่มจากแม่แบบนี้แล้วปรับแก้จะเร็วกว่าสร้างเปล่า

## บทที่ 4 มอบหมายอนุมัติแทน

เมนู “มอบหมายอนุมัติแทน” ใช้ตั้งผู้รักษาการแทนให้อนุมัติงานแทนผู้อนุมัติตัวจริงในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น ตัวจริงไปราชการ/ลา) ระบบจะสลับผู้รับผิดชอบให้อัตโนมัติและคืนสิทธิ์เมื่อหมดช่วงเวลา





▲ หน้ามอบหมายอนุมัติแทน — กำหนดตัวจริง ผู้รักษาการ และช่วงเวลา

### แบบฟอร์มมอบหมาย — อธิบายทุกช่อง

| ช่องกรอก | บังคับ | คำอธิบาย / ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| **ผู้อนุมัติตัวจริง (Employee ID)** | ต้องกรอก | รหัสพนักงานของผู้อนุมัติเดิม |
| **ผู้รักษาการแทน (Employee ID)** | ต้องกรอก | รหัสพนักงานของผู้รับมอบ |
| **ตั้งแต่** | ต้องกรอก | วันเวลาเริ่มมอบหมาย |
| **ถึง** | ต้องกรอก | วันเวลาสิ้นสุด |
| **ขอบเขต** | ไม่บังคับ | ทุกเรื่อง หรือ เฉพาะบางโมดูล |
| **โมดูล** | เงื่อนไข | เมื่อเลือกเฉพาะบางโมดูล ใส่ชื่อโมดูลคั่นด้วยจุลภาค เช่น vehicle_request,leave |
| **โหมด** | ไม่บังคับ | ย้ายงานให้ผู้แทน / ตัวจริง-ผู้แทนกดก็ได้ / แจ้งผู้แทน (ตัวจริงยังกดได้) |
| **เหตุผล** | ไม่บังคับ | เช่น “ไปราชการต่างจังหวัด” |

1. กด **+ สร้างการมอบหมาย**





2. ระบุ Employee ID ของตัวจริงและผู้รักษาการแทน
3. กำหนด **ช่วงเวลา** ตั้งแต่–ถึง
4. เลือกขอบเขตและโหมดตามต้องการ
5. กด **บันทึก**

สถานะจะแสดงเป็น “ใช้งาน” (อยู่ในช่วงเวลา), “หมดเวลา” (เลยกำหนด) หรือ “ปิด” (ถูกยกเลิก) สามารถกด **ยกเลิก** การมอบหมายที่ยังใช้งานอยู่ได้


# บทที่ 5 คู่มือ Flow การทำงาน

เมนู “คู่มือ & Flow” เป็นหน้าอธิบายภาพรวมขั้นตอนงานขอใช้รถ ⟶ อนุมัติหลายลำดับชั้น ⟶ ออกใบขออนุญาตใช้รถ แบบ 3(1) สลับดูได้ 2 มุมมอง





▲ หน้าคู่มือ Flow — มุมมองผู้ใช้ทั่วไป และมุมมองเจ้าของโมดูล

- **ผู้ใช้งานทั่วไป** — แสดง flow 6 ขั้นฝั่งผู้ขอ (สร้างใบขอ ⟶ ส่งคำขอ ⟶ ติดตามสถานะ ⟶ แก้ไขเมื่อถูกส่งกลับ ⟶ ได้รับอนุมัติ ⟶ พิมพ์ใบขออนุญาต 3(1))




▲ หน้าคู่มือ Flow — มุมมองผู้ใช้ทั่วไป

- 🛠️ **เจ้าของโมดูล** — แสดง flow เต็ม 8 ขั้น รวมการตั้งค่าสาย, resolve ผู้อนุมัติ, SLA/Escalation และการติดตาม/audit




▲ หน้าคู่มือ Flow — มุมมองเจ้าของโมดูล

เป็นหน้าอ่านอย่างเดียว ไม่มีการบันทึกข้อมูล เหมาะใช้เป็นสื่อสอนงานให้ผู้ใช้ใหม่

## บทที่ 6 คำถามที่พบบ่อย

**ถาม: กดไม่อนุมัติแต่ระบบไม่ให้บันทึก**

**ตอบ:** ต้องกรอกเหตุผลในช่องความเห็นก่อน จึงจะกด “ไม่อนุมัติ” หรือ “ส่งกลับแก้ไข” ได้

**ถาม: แก้สายอนุมัติแล้วงานเก่าจะเปลี่ยนตามไหม**

**ตอบ:** ไม่ งานที่กำลังวิ่งอยู่ใช้สายเวอร์ชันเดิมที่บันทึกไว้ (snapshot) การแก้สายมีผลกับคำขอใหม่เท่านั้น

**ถาม: จำลองสายแล้วขึ้น “หาผู้อนุมัติไม่พบ” ทำยังไง**

**ตอบ:** แปลว่าหน่วยงานยังไม่ได้ตั้งหัวหน้า หรือเงื่อนไขขั้นนั้นหาคนไม่เจอ ให้ไปตั้งหัวหน้าในผังองค์กร หรือปรับชนิดผู้อนุมัติของขั้นนั้น

**ถาม: ผู้อนุมัติจะไปราชการหลายวัน ทำอย่างไร**

**ตอบ:** ใช้เมนู “มอบหมายอนุมัติแทน” ตั้งผู้รักษาการแทนพร้อมช่วงเวลา **ระบบจะสลับผู้รับงานให้อัตโนมัติ**