



AYRADE, Votre Architecte Web.

SARL AYRADE

N° 1254 – 7^{ème} étage – Centre Commercial Mohammadia
Mall (Lido)

Mohammadia - Alger Algérie

Capital Social 25 000 000 DA


R.C N° 1002433 B 09 16/00

NIF 000916100243389

Guide de configuration outlook 2019


Pour configurer votre messagerie sur outlook :

- ✓ Aller sur « **panneau de configurations** » puis sur « **mail Microsoft outlook** »




Dans le cas où vous ne disposez pas de profil :

- ✓ Aller sur « **afficher les profil** »




- ✓ Puis créé un nouveau profil (la suite des étapes sont les mêmes)




Dans le cas ou votre profil outlook est déjà créé, il suffit d'ajouter le compte que vous souhaitez ajouter

✓ Aller sur « **nouveau** »



- ✓ Aller sur « **configuration manuelle ou types de serveurs supplémentaires** »



Ajouter un compte

Configuration de compte automatique
Définissez un compte manuellement ou connectez-vous à d'autres types de serveurs.

☐ **Compte de courrier**

Nom :
Exemple : Charline Leblanc


Adresse de courrier :
Exemple : charline@contoso.com

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :
Tapez le mot de passe que vous a remis votre fournisseur d'accès Internet.

☒ **Configuration manuelle ou types de serveurs supplémentaires**

< Précédent **Suivant >** Annuler Aide

- ✓ Choisir « **Pop ou Imap** »



Ajouter un compte

Choisissez votre type de compte

☐ **Microsoft 365**
Configuration automatique pour les comptes Microsoft 365
Adresse de courrier :
Exemple : charline@contoso.com


☒ **POP ou IMAP**
Configuration avancée pour les comptes de courrier POP ou IMAP

☐ **Exchange ActiveSync**
Configuration avancée pour les services qui utilisent Exchange ActiveSync


< Précédent **Suivant >** Annuler Aide

Veuillez remplir les paramètres comme indiqué ci-dessous :


- ✓ Dans «Nom d'utilisateur», indiquez votre adresse e-mail complète et dans «Mot de passe», le mot de passe correspondant. (**votrenom@votrenomdomaine.tld**)
- ✓ Pour le «Serveur entrant IMAP», indiquez le nom de serveur **mail.votrenomdomaine.tld**
- ✓ Pour le «Serveur sortant SMTP», indiquez le nom de serveur **mail.votrenomdomaine.tld**



- ✓ Aller sur « **paramètres supplémentaires** » puis sur « **serveur sortant** » tout en cochant « **mon serveur (SMTP) requiert une authentification** »



- ✓ Sur « **options avancées** » Pour « **Numéro du serveur entrant** », sélectionnez le type de connexion chiffré « **SSL/TLS** » et le port est automatiquement réglé sur **993**
- ✓ Pour « **Numéro du serveur entrant** », sélectionnez le type de connexion chiffré « **SSL/TLS** » et le port est automatiquement réglé sur **465** ou bien **587**
- ✓ Puis cliquer sur « Ok », « suivant » pour tester la connectivité des deux serveurs entrant (IMAP) et sortant (SMTP)



Ajouter un compte

Paramètres de compte POP et IMAP
Entrez les paramètres du serveur de courrier pour votre compte.

Informations sur l'utilisateur **Tester les paramètres du compte**

Votre **Paramètres de courrier Internet**

Adresse

Type de compte

Serveur entrant (IMAP) :

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant :

Serveur de courrier sortant (SMTP) :

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant :

Délais du serveur

Court ☐ Long 1 minute

Dossiers

Chemin d'accès au dossier racine :

Éléments envoyés

☐ Ne pas enregistrer une copie des éléments envoyés

Éléments supprimés

☐ Marquer les éléments à supprimer, mais ne pas les déplacer automatiquement
Les éléments marqués pour être supprimés seront définitivement supprimés lorsque les éléments de la boîte aux lettres seront vidés.

☒ Supprimer définitivement les éléments en changeant de dossier en ligne