Bilgisayar İşletmenliği

7. Hafta: Paint, Ekran Alıntısı ve Ayarlar

Alıştırmalar

Alıştırma bilgisayarında uygulamalı ders

BU HAFTA


On dört ders

1	**Paint ile resim**	25 dk	
2	**Paint ile ev çizelim**	25 dk	
3	**Paint ile tebrik kartı**	25 dk	
4	**Ekran Alıntısı**	15 dk	
5	**Ekran alıntısıyla yardım istemek**	20 dk	
6	**Ayarlar**	25 dk	
7	**Saati ve tarihi değiştirmek**	30 dk	
8	**Denetim Masası**	35 dk	
9	**Kısayol, ekran ayarı ve geri yükleme**	30 dk	
10	**Temalar ve Mağaza**	35 dk	
11	**Renkler ve saydamlık**	20 dk	
12	**Bluetooth: kulaklık, hoparlör**	25 dk	
13	**Şifre, PIN, ekranı kilitlemek**	25 dk	
14	**Ayarlar parkuru**	25 dk	

Hafta sonunda: **ödev** (gerçek bilgisayarda altı küçük görev) ve **12 soruluk test**.

Çizmek: kalem, renk, fırça

- **Paint**, Windows'la gelen basit bir çizim programıdır.
- Kalemle çizmek için sol tuşu **basılı tutup** fareyi gezdirin.
- Önce **renge** tıklayın, sonra çizin.
- **Fırça** ve **Kalın** kalınlığı seçip daha kalın çizgi çizin.



Kırmızı dikdörtgen, sarı dolgu, kalemle çatı, mavi fırça.

Şekil, doldurma, yazı, silgi, kaydetme


▭ **Dikdörtgen**	Bir köşeden başlayıp **çapraz** sürükleyin. Elips ve çizgi de aynı şekilde çizilir.
🪣 **Doldur**	Rengi seçin, kenarları kapalı bir alanın **içine** tıklayın.
A Metin · Silgi	Metin: resme yazı ekler. Silgi: bir yeri siler.
Ctrl + Z	Son yaptığınızı geri alır.
Ctrl + S	Resimler klasörüne **ilk resmim** adıyla kaydedin. Sonra resme sağ tıklayıp **Masaüstü arka planı olarak ayarla**.

Ev resmi ve tebrik kartı


▭ **Dikdörtgen**	Bir köşeden karşı köşeye sürükleyin: evin gövdesi, kapı, pencereler
╱ **Çizgi**	Başlangıçtan bitişe: üçgen çatı için iki çizgi
◯ **Elips**	Güneş, balon. Shift basılıyken tam daire
🪣 **Doldur**	Kapalı şeklin içine tıklayın; boş tuvale tıklarsanız bütün arka plan boyanır
A Metin	Tıklayın, yazın: **İyi ki doğdun!**

- Ev resmini **evim**, kartı **doğum günü kartı** adıyla Ctrl + S ile kaydedin.
- Beğenmediğinizi Ctrl + Z ile geri alın.
- Kartı masaüstüne koymak: Resimler'de karta sağ tık → **Masaüstü arka planı olarak ayarla**.

Ekranın fotoğrafını çekmek



1. Ekran Alıntısı'nı açıp **+ Yeni**'ye tıklayın.



2. İstediğiniz yeri çerçeveleyin: resim panoya kopyalanır.

Alıntıyı kullanmak

Paint'e yapıştır	Paint'i açıp <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>V</kbd>. Üzerine çizebilir, yazı ekleyebilirsiniz.
Kaydet	<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>S</kbd> ile Resimler klasörüne **hava durumu** adıyla.
Gerçek bilgisayarda	<kbd>⊞</kbd> + <kbd>Shift</kbd> + <kbd>S</kbd>, ekran kararınca yeri çerçeveleyin. Sonra WhatsApp'ta, e-postada ya da Paint'te <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>V</kbd>.
Print Screen (PrtSc)	Bütün ekranı panoya alır.

> Bir hata mesajını, tarifi ya da adresi resim olarak saklayıp birine gönderebilirsiniz.

Anlatmak yerine resmini gönderin


1. Başlat'tan arayarak **Ekran Alıntısı**'nı açın, **+ Yeni**.
2. Hata yazısının olduğu bölgeyi çapraz sürükleyerek seçin.
3. Paint'i açıp **Ctrl** + **V**; kırmızı ◯ Elips ile sorunlu yeri işaretleyin.
4. **hata mesajı** adıyla kaydedin.

- Gerçekte: ⊞ + **Shift** + **S** ile alanı seçin; WhatsApp Web'de ya da e-postada **Ctrl** + **V**.
- Altına kısaca ne yapmaya çalıştığınızı yazın.

> Ekranda şifre, kart numarası ya da kimlik bilgisi görünüyorsa o resmi **kimseyle paylaşmayın**.

Arka plan, ses, yazı boyutu

Kişiselleştirme	Arka plan: Orman’ı seçin; kendi fotoğrafınızı da seçebilirsiniz
Sistem	Ses düzeyini 30’a çekin; “Sesi kapat (sessiz)”i açıp kapatın
Gerçekte	Ayarlar’ı ⊞ + I ile açın




Kişiselleştirme sayfası.

Wi-Fi: internete bağlanmak


- **Ağ ve İnternet** → Wi-Fi anahtarını açın.
- **EvAğı** → Bağlan → şifre **evagi2024**.
- Gerçekte Wi-Fi şifresi çoğunlukla **modemin altındaki etikette** yazar.

> **Kafe_Ücretsiz** gibi şifresiz ağlarda bankacılık işlemi yapmayın, şifre girmeyin: aynı ağdaki başkaları görebilir.




Üç ağ: ikisi güvenli, biri açık (güvensiz).

Saat ve yazı boyutu



Saat ve dil: “Saati otomatik olarak ayarla”yı açın. Saat yanlışsa bazı siteler açılmaz.




Erişilebilirlik: metin boyutunu %130’a getirip Uygula’ya tıklayın.

Saat yanlışsa site açılmaz

Sağ alttaki saat	Tıklayınca takvim açılır; **sağ tık** → Tarih ve saati ayarla
Saati otomatik olarak ayarla	**Açık** kalsın: saat internetten düzelir
Elle ayarlamak	İnternet yoksa: otomatiği kapatın → **Değiştir** → saati yazın. Sonra otomatiğe dönün
Saat dilimi · 24 saatlik biçim	İstanbul (UTC+3) · 14.05 ya da 2.05 ÖS

> “Bağlantınız gizli değil” diyen sitede önce **tarih ve saate** bakın. Saat hep sıfırlanıyorsa anakartın düğme pili bitmiştir; teknisyen değiştirir.




Bilgisayarın tarihi yanlış: site açılmıyor.

Windows'un eski ayar paneli

Açmak	Başlat'a **denetim** yazın. Başka yol: ⊞ + **R**, **control**, Enter
Görüntüleme ölçütü	Sağ üstte: **Büyük simgeler** daha hızlı bulunur
Arama kutusu	**fare**, **yazıcı**, **saat** yazın
Programlar ve Özellikler	Programı seçin → **Kaldır**
Sistem	İşlemci, bellek (RAM), Windows sürümü
Güç Seçenekleri	Ekranı kapat, uyku süresi

> Yeni Windows'ta çoğu ayar Ayarlar'a taşındı; bazı öğeler sizi oraya götürür. Windows 7'de yazıcı: Denetim Masası → Aygıtlar ve Yazıcılar.



Denetim Masası: kategori görünümü.

Masaüstüne kısayol koymak

1. Dosya Gezgini'nde klasöre ya da dosyaya **sağ tıklayın**.
2. **Gönder → Masaüstü (kısayol oluştur)**.
3. Masaüstündeki simgeye **çift tıklayın**: asıl klasör açılır.

- Kısayol simgesinde küçük bir **ok ↗** vardır.
- Kısayolu silmek asıl dosyayı **silmez**.
- Asıl dosya silinirse kısayol **açılmaz**.


Ekran ayarı ve bilgisayarı eski güne döndürmek

Çözünürlük	Ayarlar → Sistem → Ekran. **(Önerilen)** yazan kalsın; düşürmek her şeyi bulanıklaştırır
Ölçek	Yazılar küçükse **%125** ya da **%150** yapın
Sistem Geri Yükleme	Programları ve ayarları sorun başlamadan önceki güne döndürür; **belgeler ve fotoğraflar değişmez**
Geri yükleme noktası	Büyük bir program ya da sürücü kurmadan önce oluşturun (Sistem Koruması → Oluştur)
Dosya Geçmişi	Belgelerin ve fotoğrafların kopyasını USB diske saatte bir alır; silinen dosyanın eski hâli geri gelir

Temalar, Mağaza, renkler

Temalar	Arka plan, renk ve koyu modu birlikte değiştirir. Windows (koyu) akşamları gözü yormaz
Vurgu rengi	Başlat düğmesi, seçili düğmeler, görev çubuğundaki çizgi
Renkler	“Vurgu rengini görev çubuğunda / başlık çubuklarında göster”
Saydamlık efektleri	Kapatınca menüler düz renk olur; yazılar kolay okunur
🛍 Mağaza	Uygulama ve temaları güvenle indirme yeri

> Yüklemeden önce yayımcıya, puana, yorumlara ve istenen izinlere bakın. Yazı programı rehber ve mikrofon istiyorsa yüklemeyin.



Ayarlar → Kişiselleştirme: temalar, arka plan, renkler.

Kablosuz kulaklık ve hoparlör

1. ⊞ Başlat → ⚙ Ayarlar → **Bluetooth ve cihazlar**.
2. Bluetooth düğmesini **Açık** yapın.
3. **+ Cihaz ekle**: kulaklık da açık ve eşleştirme kipinde olsun.
4. Kendi cihazınızın yanındaki **Bağlan**. Bir kez eşleşince sonra kendiliğinden bağlanır.

Tanımadığınız cihaz	**Bağlanmayın** (ör. TV-4F2A)
Hızlı ayarlar	Sağ alttaki simgeler: Wi-Fi, Bluetooth, uçak modu
✈ Uçak modu	Wi-Fi ve Bluetooth'u birlikte kapatır; internet yoksa buna bakın
Kulaklık ses vermiyor	Bluetooth açık mı, kulaklık şarjlı ve açık mı, bağlı mı?

Şifre, PIN ve ekranı kilitlemek

Ayarlar → Hesaplar	Şifre değiştirme, PIN ekleme
Şifre	8+ karakter, büyük-küçük harf ve rakam; ad, doğum yılı olmasın
PIN	4–6 rakam; 1234, 1111 olmasın
⊞ + L	Ekranı kilitler; işler yerinde kalır. Ya da Başlat → hesap adı → 🔒 Kilitle
Ayrı hesap	Bilgisayarı başkası da kullanıyorsa ona ayrı hesap

> Şifreyi monitöre yapıştırmayın. Evde güvenli bir yerdeki deftere, ne için olduğunu açıkça yazmadan.

Ayarlar parkuru: 11 görev

- Ayarlar'ı açın
- Koyu modu açın, sonra kapatın
- Arka planı Orman yapın
- Parlaklığı 60–80 arasına getirin
- Metin boyutu %130, sonra yine %100
- Kafe_Ücretsiz ağına bağlanın
- EvAğı'na dönün (şifre: evagi2024)
- Saat dilimini Londra yapıp yine İstanbul'a alın
- Güncelleştirmeleri denetleyin

> Nasıl yapılacağı yazmaz; takılınca 💡 İpucu. Son ekranda her görevin süresi görünür.

ÖZET

Bu hafta öğrendiklerimiz

Paint	Kalem, renk, şekil, doldur, yazı, silgi, Ctrl+Z, Ctrl+S
Ekran Alıntısı	⊞ + Shift + S; Ctrl + V ile yapıştır
Ayarlar → Kişiselleştirme	Arka plan, temalar, koyu mod, renkler
Ayarlar → Sistem	Ses düzeyi, parlaklık
Ayarlar → Ağ ve İnternet	Wi-Fi açma, ağa bağlanma, uçak modu
Ayarlar → Saat ve dil	Saati otomatik ayarla
Ayarlar → Erişilebilirlik	Metin boyutu
Ayarlar → Bluetooth ve cihazlar	+ Cihaz ekle, eşleştirme
Ayarlar → Hesaplar	Şifre, PIN
⊞ + L	Ekranı kilitle
Denetim Masası	Programlar ve Özellikler, Sistem, Güç Seçenekleri
Mağaza	Yayımcı, puan, izinlere bakın

> **Ödev:** kendi bilgisayarınızda altı küçük görev; ödev kâğıdı yazdırılabilir. **Test:** 12 soru, tekrar içindir.