

Redondance DHCP

Basculement DHCP sous Windows Server 2022

Configuration du failover via la console DHCP graphique

Auteur

Mihajlo Milenkovic

Formation

BTS SIO SISR — 2ème année

Référence

TP_09 — Scolaire

Prérequis :

Deux serveurs Windows Server 2022 avec le rôle DHCP installé et une étendue déjà configurée sur le serveur primaire. Les deux serveurs doivent pouvoir communiquer entre eux.


- I . Configurer le basculement DHCP (assistant graphique)
- II . Forcer la réplication des étendues
- III . Valider la configuration (statistiques et réservations)

SOMMAIRE

I. Configurer le basculement DHCP

Étape 1 Lancer l'assistant de basculement

Depuis la console DHCP, faire un clic droit sur IPv4 ① et cliquer sur Configurer un basculement ② pour lancer l'assistant.



Clic droit sur IPv4 → Configurer un basculement

Étape 2 Sélectionner les étendues

Sélectionner les étendues ① à inclure dans le basculement et cliquer sur Suivant ②.



Sélection des étendues à inclure dans le basculement

Étape 3 Sélectionner le serveur partenaire

Sélectionner le serveur partenaire ① pour le basculement puis cliquer sur Suivant ②.



Sélection du serveur partenaire de basculement

Étape 4 Configurer le mode de basculement

Configurer le mode ① et activer ou désactiver l'authentification du message ② puis cliquer sur Suivant ③.

Choix du mode de basculement

Modes disponibles :

Équilibrage de charge : les deux serveurs sont actifs et se partagent les baux.

Serveur de secours : le second serveur prend le relais uniquement en cas de défaillance du premier.

Étape 5 Terminer et confirmer


Cliquer sur Terminer ① pour appliquer la configuration. Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquer sur Fermer ①.

Validation finale de la configuration

II. Forcer la réplication des étendues


Étape 6 Répliquer les étendues de basculement

De retour sur la console, faire un clic droit sur IPv4 ① et cliquer sur Répliquer les étendues de basculement... ②.



Clic droit IPv4 → Répliquer les étendues de basculement

Une fenêtre s'affiche avec le résultat de la réplication. Cliquer sur Fermer ① pour valider.




Résultat de la réplication des étendues

III. Valider la configuration du basculement DHCP


Statistiques de l'étendue

Il est possible de voir la répartition à l'aide des statistiques. Faire un clic droit sur l'étendue ① et cliquer sur Afficher les statistiques... ②.



Clic droit sur l'étendue → Afficher les statistiques


Les statistiques sont disponibles pour les deux serveurs.



Statistiques DHCP des deux serveurs

Réplication des réservations

Ouvrir la console DHCP sur le serveur partenaire et vérifier la présence des réservations ①.



Vérification de la réplication des réservations sur le serveur partenaire