

POLITECHNIKA BYDGOSKA WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI					
					
LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH					
Kierunek	Informatyka stosowana	Semestr	II	Grupa	2
Imię i nazwisko	Mikołaj Wysocki				
Temat ćwiczenia	Podstawowa konfiguracja protokołu EIGRP				
Data wykonania	27.04.2023	Data oddania	19.05.2023	Ocena	

Jaki jest adres IP sąsiedniego routera EIGRP?

172.16.3.1

Na jakim interfejsie na routerze R2 została utworzona relacja sąsiedztwa?

Serial0/0/0

Jaka jest najlepsza ścieżka do PC1?

172.16.1.0 oraz 172.16.3.1

Jaki jest adres IP i nazwa sukcesora dla tej trasy?

172.16.3.1

Jaka jest dopuszczalna odległość do sieci, gdzie znajduje się PC1?

3526400

Jaka jest ogłaszana odległość do sieci 192.168.1.0?

2172416

Jaki jest dopuszczalny dystans do sieci 192.168.1.0?

3014400

Czy router R2 uzna router R1 za dopuszczalny sukcesor do sieci 192.168.1.0?

Tak

Ile sukcesorów jest dla tej sieci?

1

Jaki jest adres IP dopuszczalnego sukcesora?

172.16.3.1

Jaki jest dopuszczalny dystans dla tej sieci?

3014400

Jaki będzie dopuszczalny dystans dla 192.168.1.0 jeśli R1 stałby się sukcesorem?

41026560

R1(config)#router eigrp 1 - włączenie EIGRP na routerze R1

R1(config-router)#network 172.16.0.0 - dodanie sieci 172.16.0.0 do aktualizacji, które są wysyłane poza router.

R1(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 - w celu dodania jedynie podsieci a nie całej sieci 192.168.10.0 należy podać maskę blankietową (0.0.0.3 w tym przypadku).

R2(config)#router eigrp 1

R2(config-router)#network 172.16.0.0

R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 - włączenie EIGRP na routerze R2. Dodanie do rozgłaszania sieci 172.16.0.0 i podsieci 192.168.0.8.

R3(config)#router eigrp 1

R3(config-router)#network 192.168.1.0

R3(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3

R3(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 - włączenie EIGRP na routerze R2. Dodanie do rozgłaszania sieci 172.16.0.0 oraz podsieci 192.168.10.8 i 192.168.10.4.

R1(config)#interface serial0/0/0

R1(config-if)#bandwidth 64

R2(config)#interface serial0/0/0

R2(config-if)#bandwidth 64

R2(config)#interface serial0/0/1

R2(config-if)#bandwidth 1024

R3(config)#interface serial 0/0/1

R3(config-if)#bandwidth 1024 - ustawienie szerokości pasma interfejsu szeregowego.

R1(config-router)# no auto-summary

R2(config-router)# no auto-summary

R3(config-router)# no auto-summary - wyłączenie autosumaryzacji

R3(config-router)#network 192.168.2.0

R3(config-router)#network 192.168.3.0

R3(config)#interface serial 0/0/0

R3(config-if)#ip summary-address eigrp 1 192.168.0.0 255.255.252.0

R3(config-if)#interface serial0/0/1

R3(config-if)#ip summary-address eigrp 1 192.168.0.0 255.255.252.0 - ręczne wybranie sieci które mogą zostać poddane autosumaryzacji.

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback0 - skonfgrowanie trasy statycznej.

R2(config-router)#redistribute static - dołączenie trasy statycznej do aktualizacji EIGRP.