
## **DO NOT COPY**

## คู่มือการใช้ Programs AX (ขั้นตอนการ Adjustment)

1. ให้นำใบ Adjustment ที่ได้จากแผนก QC มาให้ทางหัวหน้าฝ่ายผลิตชั่งน้ำหนักที่ได้ตามตัวอย่างหมายเลข 1 เพื่อนำมาหารกับ MB ที่หมายเลข 2 ตามภาพ (วิธีการหาหาค่า คือ เอาน้ำหนักที่ได้ตั้งหารด้วย MB แล้วคูณด้วย 100) แล้วจะได้ยอดในการ Adjustment ตามภาพหมายเลข 3


\*หมายเหตุ การ Adjustment แต่ละครั้งต้องคูว่า MB ที่ Adjustment จะต้องไม่เกินตามที่กำหนดกับลูกค้าไว้จะต้องไม่เกิน 10 %




2. เปิดโปรแกรม AX ตาม Sort Cut ที่ปรากฏ




2. เลือกตามหมายเลข 4 คลิกตรงลูกศรจะมีรายการมาให้เลือก เลือกตามหมายเลข 5 Salee Colour หน้าจอจะเปลี่ยนมาเป็น SLC ตามวงกลมสีแดงเลือกตามหมายเลข 6 คลิกตรงลูกศรจะมีรายการขึ้นมาให้ เลือกตามหมายเลข 7 Production ดูตามหมาย 8 มุม ขวาค้านบนของหน้าจอให้ดูที่เมนู Common Froms แล้วเลือกหมายเลข 9 Production Order Details จะพบอีก 1 หน้าต่างในหน้า 3







3. ให้เลือกที่หมายเลข 8 Common Froms มุมบนค้านขวามือแล้วไปที่หมายเลข 9 Production Order Details แล้วคลิก จะเจออีก 1 หน้าต่างเหมือนรูปข้างล่าง ไปที่หมายเลข 10 คลิกตรง PD ที่จะ Adjustment ให้มีแถบสีฟ้า



4. แล้วนำค่าที่หาร MB (ค่าที่จะนำมา Adjustment) มาใส่ในช่อง Batch Size For MIS ตามวงกลมค้านล่างหมายเลข 11 เสร็จแล้ว
ให้คลิกที่ หมายเลข 12 (Process Adjustment) จะขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าให้ไปคลิกที่หมายเลข 13 (Creat Picking list Journal)
จะมีอีกหนึ่งหน้าต่าง ให้ใส่น้ำหนักที่ทางหัวหน้าฝ่ายผลิตชั่งมาในช่องหมายเลข 14 แล้วคลิก OK ตามหมายเลข 15





5. ให้กลับมาหน้าหลักตามภาพข้างล่างแล้วให้สั่งปริ้นท์ โดยคลิกที่หมายเลข 15 (Journals) แล้วคลิกที่หมายเลข 16 (Picking list)
แล้วคลิกที่แถวที่ต้องการปริ้นท์สังเกตตามหมายเลข 17 ในช่อง Addition จะมีเลขบอกว่าเป็น Addition ครั้งที่แล้ว คลิกหมาย
เลข 18 (Print(b)) แล้วคลิกที่หมายเลข 19 (ใบเบิกวัตถุดิบ(MIS)) จะขึ้นอีก 1 หน้าต่างให้คลิกที่หมายเลข 20 (OK)

