RTD用プレイヤーキャラクタFBX書き出しツール

FBXExporter_for_RTD_chr000000　v1.2.2

構成ファイル

mayabatch_multifile.bat

　　バッチ処理起動用バッチファイル

Mayabatch.exe

　　渡されたファイルをMayaで開き、起動後所定のmelファイル内のコマンドを実行する処理

FBXExporter_for_RTD_chr000000.mel

　　起動後に実行されるmelコマンドの内容

MayaLocation.txt

　　Mayaのインストール位置の指定（デフォルトではCドライブの一般的な位置になっています）

logging.bat

　　ログ記述用バッチファイル（直接使用することはありません）

log.txt

　　ファイル名とファイルごとの処理終了時刻を記録するログファイル

list.txt

　　Mayabatch_FromList.bat用のシーンファイルのリスト（記述例は以下に記載）

source¥mayabatch.py, setup.py

　　mayabatch.exeのソースコードおよびビルド処理のPython記述ファイル（py2exe使用）

readme.pdf

　　本ファイル

修正履歴

　　バージョンアップ情報

使用方法

Mayaを標準以外の場所にインストールしている場合は、あらかじめMayaLocation.txtを編集してMayaの実行ファイルの位置を記述していおいてください。

FBX書き出しを行うRTDシーンファイル(_rtd******_FIX.mb等)をmayabatch_multifile.batにドラッグ＆ドロップします(複数ファイル可能)。


注意事項

- コマンドプロンプトが選択モードになっていると、バッチ処理が続けて行われません。

  Windows10では、コマンドプロンプト画面内をクリックするだけで選択モードになってしまい、

続けて書き出しが行われなくなることがあります（下図参照）。

画面内を右クリックするなどして、選択モード状態を解除してください。



選択モード状態のコマンドプロンプト

メンテナンス

FBX書き出し対象の変更

FBXExporter_for_RTD_chr000000.mel　36行目の

$matchtemp = `match "chr000000" $item`;

の赤字部分を変更することで、書き出し対象を変更できます。

chr******のほか、ms01やrtdLocator, cameraといったタイプの指定も可能です。

ただし、シーン内に2つ以上該当するものがあった場合は番号の若いものだけ書き出されます。

起動後処理の変更

ファイルを開いた後実行するコマンドを変更するときには、

FBXExporter_for_RTD_chr000000.mel　の内容を書き換えることでも可能ですが、

mayabatch.pyの10行目の

mayaCmd = "source " + '¥¥"' + mayaCmd + "FBXExporter_for_RTD_chr000000.mel"

の赤字部分を変更することで、呼び出されるmelファイルごと変更できます。