Se connecter et installer DMS sur le NAS

Télécharger le DSM avec un connexion internet (possible d'utiliser un réseau extérieur type Wi-Fi hotspot) en se rendant sur leur site officiel et sélectionner la catégorie de produit NAS et le modèle correspondant (ici DS223j) : https://www.synology.com/fr-fr/support/download/DS223j?version=7.3#system

Connecter physiquement avec câble Ethernet le NAS à un routeur afin qu'il reçoive une adresse IP et connecter votre PC configuration au même routeur.

Récupérer l'adresse IP du NAS : Saisissez l'une des adresses suivantes dans la barre d'adresse de votre navigateur :

- find.synology.com
- synologynas:5000

Web Assistant sera lancé sur votre navigateur Web. Il recherche et trouve votre Synology NAS sur le réseau local. L'état de votre Synology NAS doit indiquer : Non installé.



Attribuer une adresse fixe spécifique au NAS si nécessaire.

Se connecter au NAS sur navigateur avec son adresse IP : XXX.XXX.XXX.XXX:5000



Cliquer sur installer et sélectionner le fichier DSM précédemment téléchargé : DSM_DS233j_XXXXX.pat

Confirmer la suppression des données à l'intérieur des disques.



Entrer le modèle de votre produit (ici DS223j) et patienter l'installation du DSM. Ne pas couper l'alimentation pendant ce processus.

Le NAS va ensuite redémarrer.

Démarrer le NAS par l’interface graphique.

Définir un nom, un compte administrateur ainsi qu’un mot de passe fort.





Création d'un compte synologie si nécessaire. Dans le contexte de la salle nous ignorons la configuration d'un compte synologie.

Le DSM du NAS est maintenant installé et accès à l'interface graphique.

Création des groupes de stockage et des volumes :



Sélectionner le type de RAID souhaiter, pour savoir quel type RAID utilisé :

Dans le contexte de la salle, nous utilisons le RAID 1.



Sélectionner les disques que vous souhaitez utiliser. Bien faire attention à respecter le nombre minimal de disque dur dépendamment du type RAID.



Effectuer une vérification des disques.

Utiliser le système de fichier adéquat (ici ext4 pour l'utilisation de Linux).



Vérifier les configurations avant de les appliquer.



Patienter lors de la vérification des disques. Ne pas couper ni l'alimentation ni la connexion.


Gestionnaire de stockage
Vue d'ensemble
Stockage
Groupe de stockage 1
Volume 1
HDD/SSD
Créer
Planifier le nettoyage de données
Secours à chaud
Paramètres généraux
Groupe de stockage 1
Vérification du disque en cours...0.71% (Temps rest...
455 Go alloué | 0 Octets libre
Infos
Type de RAID : RAID 1 (Avec protection des données)
Capacité totale : 455.5 Go
Informations sur le disque
Périphérique | ID de disque / Type | Taille du disque | Rôle d'attribution | État du disque
SIO_NAS | Disque 1 (HDD) | 465.8 Go | Groupe de stockage 1 | Sain
SIO_NAS | Disque 2 (HDD) | 465.8 Go | Groupe de stockage 1 | Sain
Volume 1
Vérification du disque en cours...0.71% (Te...
241.9 Mo | 446.6 Go libre