
Azure 中部署 Gitlab 的方法

一、在 Azure 中创建 Gitlab 虚拟机


(1)、登陆 Azure:

在浏览器中输入https://portal.azure.cn 登录Azure门户,输入Azure帐号与密码,点击**登录**按钮。



(2)、创建 Gitlab 虚拟机:

单击左侧的**新建**按钮,然后在搜索栏中输入Gitlab点击回车,如下图所示:



击搜索到的GitLab CE 8.9.4 (CentOS 7.2), 然后单击**创建**按钮。



本并提供一个文件历史库。团队成员可以利用内置的简单聊天程序(Wall)进行交流。

使用说明

1. 部署镜像后通过 ssh 登录虚拟机, 然后在命令行执行下列命令:

更新为所部署虚拟机的真实 FQDN (如{DnsName}.

 $\{Resource Group Location\}. cloud app. china cloud api. cn\)$

sudo nano /etc/hostname

更新 external_url 为外部域名,如 'http://{DnsName}.

{ResourceGroupLocation}.cloudapp.chinacloudapi.cn'

sudo nano /etc/gitlab/gitlab.rb

sudo gitlab-ctl reconfigure

sudo gitlab-ctl restart

2. 访问 http://{DnsName}.{ResourceGroupLocation}.cloudapp.chinacloudapi.cn 以登录 和使用 Git 服务器。首次访问时会自动跳转到密码重置页面,需要设定密码以初始化管理员 账号,之后即可登录进行管理操作,默认用户名root。

技术详情

• 使用putty远程登录服务器


Citlak

- 1. 下载 linux 端的远程工具 putty
- 2. 下载后解压并打开 putty.exe , 并输入您的服务器 IP 及端口 , 端口一般默认为 22
- 3. 用户默认具有 sudo 权限
- 程序安装位置

选择部署模型 ●	
资源管理器	~
创建	

进入虚拟机创建的基本配置页面后, 在基本信息页输入如下内容:


- 名词: gitlab{yourname}, {yourname}替换成你的名字
- 用户名:azureuser
- 设置身份验证类型为密码方式
- 密码和确认密码:AzurePa\$\$w0rd
- 资源组:gitlab-rg
- 位置:中国北部
- 其他内容保留默认值



选择选择虚拟大小页上面点击查看所有,并选择 DS1 标准,再点击选择按钮




在设置页中保持默认选项,点击确认按钮




在摘要中查看已选择的配置信息,然后点击**确定**按钮(创建过程大概需要几分钟时间。)



部署完成后,将会显示如下界面:



您可以在概要中找到公共 IP 地址,请记录该 IP 地址,如图:



(3)、设置 DNS (可选步骤)

点击公共 IP 地址/DNS 名称标签, 可以进入 DNS 设置界面, 输入 gitlab{yourname} 设定 DNS 名称, 并点击保存按钮({yourname}部分替换成你的名字)。


设置完成后,可以使用{dnsname}.chinanorth.cloudapp.chinacloudapi.cn 域名访问镜像。例如:mygitlab.chinanorth.cloudapp.chinacloudapi.cn。如图:



(4)、使用 Putty 连接到虚拟机:

打开 Putty, 输入虚拟机的 DNS 名称或者 IP 地址 (如:132.219.62.101), 点击

Open 按钮(Putty 的下载地址:http://www.putty.org/)



使用您前面输入的 Username 和 Password 进行登录:

Username: azureuser

Password: AzurePa\$\$w0rd

```
login as: azureuser
azureuser@139.219.62.101's password:
Last login: Mon Jul 4 06:31:02 2016 from 167.220.232.226
[azureuser@mygitlab ~]$
```

(5)、配置 Gitlab:

当使用 Putty 连接到 Gitlab 虚拟机之后,执行如下命令:

sudo vi /etc/gitlab/gitlab.rb

如需要输入密码,请输入 AzurePa\$\$w0rd。然后按下 i 键,进入 INSERT 模式, 然后修改

external_url 'http://gitlab-ce.gitlab-ce.b2.internal.chinacloudapp.cn'

替换为前面记录的 DNS 名称或者 IP 地址, 例如:

external url 'http://132.219.62.101'

然后,按下 ESC 键,退出编辑模式,然后输入


:wq!

并点回车,保存并退出(输入:q!表示退出不保存)。然后依次执行下列命令,重启 Gitlab。

sudo gitlab-ctl reconfigure


sudo gitlab-ctl restart

执行完成之后,打开浏览器,输入: http://{ipaddress 即可看到GitLab页面,将{ipaddress}替换成之前记录的DNS名称或者IP地址



二、使用 Gitlab

首次使用 Gitlab 需要设置管理员密码。设置完成密码后,使用用户名 root 和刚设置的密码进行登录。



登录成功后, 即可进行创建项目、添加用户、分配权限等操作。

