
### Azure 中部署 WordPress 的方法

# 一、在 Azure 中创建 WordPress 虚拟机

### (1)、登陆 Azure:

在浏览器中输入 <a href="http://portal.azure.cn">http://portal.azure.cn</a> 进入 Azure 门户,输入 Azure 帐号与密码,点击登录。




# (2)、创建 Wordpress 虚拟机:

登陆 Azure 门户之后,单击左侧的新建按钮,然后在搜索栏中输入 WordPress 点击回车,如下图所示:

=	全部	
新建	▼ 筛选	
□ 仪表板	wordpress	
<b>Ⅲ</b> 所有资源		
<b>⑥</b> 资源组	结果	
🙋 应用程序服务	名称	发行商 
Function App	WordPress 4.5.2 简体中文 (CentO 97.2)	WordPress社区

单击搜索到的 WordPress 4.5.2 简体中文 (CentOS 7.2)。然后单击创建按钮。进入虚拟机创

#### 建的基本配置页面



在基本信息页中按照下面的内容进行输入。

● 名称: wordpress{yourname}, (将{yourname}部分替换成你的名字)

● 用户名:azureuser

● 在身份验证类型中选择"密码"方式 ● 密码及确认密码:AzurePa\$\$w0rd

● 资源组:wordpress-rg

● 位置:中国北部

● 其他内容保持默认选项


### 然后点击**确定**按钮



选择选择虚拟大小页上面点击**查看所有**,并选择 **DS1 标准**,再点击**选择**按钮




在设置页中保持默认选项,点击确认按钮



在摘要中查看已选择的配置信息,然后点击确定按钮(创建过程大概需要几分钟时间。)



#### 部署完成后,将会显示如下界面:




您可以在概要中找到您的公共 IP 地址,请记录该 IP 地址,如图:



### (3)、设置 DNS (可选步骤)


点击公共 IP 地址/DNS 名称标签,可以进入 DNS 设置界面,输入 wordpress{yourname}设定 DNS 名称,并点击**保存**按钮({yourname}部分替换成你的名字)。

设置完成后,可以使用{dnsname}.chinanorth.cloudapp.chinacloudapi.cn 域名访问镜像。例如:mywordpress.chinanorth.cloudapp.chinacloudapi.cn。如图:



## (4)、使用 Putty 连接到虚拟机:

打开 Putty, 输入上面提到的 DNS 名称或 IP 地址 (例如:40.125.168.36), 然后点击 Open。 (Putty 的下载地址: <a href="http://www.putty.org/">http://www.putty.org/</a>)



链接成功后,使用您前面输入的 Username 和 Password 进行登陆。

Username: azureuser Password: AzurePa\$\$w0rd

```
azureuser@mywordpress:~ - \ X

login as: azureuser
azureuser@mywordpress.chinanorth.cloudapp.chinacloudapi.cn's password:

Last login: Tue Jun 7 06:42:30 2016 from 167.220.232.136


[azureuser@mywordpress ~]$
```

### (5)、配置 WordPress:

当使用 Putty 连接到虚拟机之后, 在终端中执行如下命令

mysql -u root -p

输入 MySQL 初始密码: 123+Win123



然后在 mysql>后面执行以下命令:

```
use wordpress;

update wp_options set option_value='http://{ipaddress}' where
option_name='siteurl';

update wp_options set option_value='http://{ipaddress}' where
option name='home';
```

在命令中 http://{ipaddress} 中的{ipaddress}替换成之前记录的 DNS 名称或 IP 地址

```
mysql> use wordpress;

Reading table information for completion of table and column names

You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed

mysql> update wp_options set option_value='http://40.125.168.36' where option_na

me='siteurl';

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> update wp_options set option_value='http://40.125.168.36' where option_na

me='home';

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql>
```

执行完成之后,打开浏览器,输入:http://{ipaddress} 即可看到 WordPress 页面, {ipaddress}替换成之前记录的 DNS 名称或 IP 地址。



# 二、使用 WordPress

前面步骤完成 WordPress 的安装部署之后,首次打开浏览器输入 http://{ipaddress}, fipaddress}替换成之前记录的 DNS 名称或 IP 地址,然后点击右侧最下方的**登录**按钮 会打开管理员登录页面。


#### 分类目录

未分类

#### 功能

- 登录
- 文章RSS
- 评论RSS
- WordPress.org

初始用户名和密码都是 admin。



登录成功后,即可进行添加文章、升级系统、设置界面等操作。

