

Acumulación/Distribución de Chaikin

Indicadores y análisis / Volumen y delta | intermediate | 4 min read | Centro de Ayuda de DeepCharts | August 24, 2026

La Acumulación/Distribución de Chaikin (AD) mide la presión compradora y vendedora combinando precio y volumen en una sola línea acumulativa. Responde a una pregunta que el volumen bruto no puede responder: ¿se negoció ese volumen mientras el precio cerraba fuerte o mientras el precio cerraba débil?

A diferencia de las herramientas de delta de flujo de órdenes de DeepCharts, que clasifican las operaciones por agresor en el bid o el ask, la AD de Chaikin es una estimación clásica basada en el precio: infiere la presión a partir de dónde cierra cada vela dentro de su rango, ponderada por el volumen. Eso la hace utilizable con cualquier dato y un buen puente entre el análisis técnico tradicional y el flujo de órdenes.

Qué es

La línea AD calcula la presión compradora y vendedora acumulada usando la posición del precio dentro de la vela y su volumen. Un cierre cerca del máximo de la barra contribuye positivamente (acumulación); un cierre cerca del mínimo contribuye negativamente (distribución). Estas contribuciones se suman a lo largo del tiempo, por lo que la dirección de la línea importa más que su valor absoluto: una línea AD ascendente indica acumulación, una línea AD descendente indica distribución.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Ventana de gráfico con el indicador Acumulación/Distribución de Chaikin en un panel inferior: la línea AD subiendo al compás de una tendencia alcista, con la línea de media opcional superpuesta
dc-es-chaikin-ad-01.png

Cuándo usarla

- Quiere confirmar una tendencia: un precio que sube junto con una línea AD ascendente significa que el volumen respalda el movimiento.
- Busca divergencias: el precio marca un nuevo máximo mientras la línea AD no lo hace; la presión ponderada por volumen no está confirmando, una señal de advertencia clásica.
- Quiere una lectura de acumulación/distribución en mercados o datos donde el verdadero delta bid/ask no está disponible.
- Prefiere un indicador de presión suave y acumulativo frente a lecturas barra a barra como Delta Bar.

Inicio rápido

1. Abra la **Indicator List** (Lista de indicadores) en su gráfico y añada **Chaikin Accumulation/Distribution**.
2. Abra la **Settings** (Configuración) del indicador.
3. En la sección **Average**, active **Enable** para trazar una media de señal sobre la línea AD.
4. Elija un **Average Type** (empiece con **Exponential** para mayor capacidad de respuesta) y establezca **Avg Length** en un periodo acorde a su horizonte de trading.
5. Deje el subgráfico **AD** en su estilo predeterminado **Line** con estilo de línea **Solid**.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Diálogo de configuración de la Acumulación/Distribución de Chaikin mostrando la sección Average (Enable, Average Type, Avg Length) y la configuración del subgráfico AD debajo
dc-es-chaikin-ad-02.png

Cómo leerla

- **Línea AD ascendente:** acumulación: los cierres están cayendo en la parte superior de sus rangos con volumen significativo.
- **Línea AD descendente:** distribución: se negocia volumen mientras el precio cierra débil.

- **Cruce de la AD con su línea de media:** un cambio de impulso en la presión acumulada; muchos operadores usan el cruce como disparador de confirmación de tendencia, no como señal independiente.
- **Divergencia:** la tendencia del precio y la tendencia de la AD apuntan en direcciones opuestas. Una divergencia bajista (máximos de precio más altos, máximos de AD más bajos) sugiere que el rally carece de respaldo de volumen; la divergencia alcista es la imagen especular.

Como la línea es acumulativa, su nivel absoluto es arbitrario: compare la pendiente y la estructura de los giros, nunca el número bruto.

Referencia de configuración

Media

Configuración	Qué hace
Enable	Activa o desactiva la línea de media de señal dibujada sobre los valores AD.
Average Type	Método de media móvil para la línea de señal: Simple , Exponential , Triangular o Weighted .
Avg Length	Número de periodos usados para suavizar la línea de media.

AD (subgráfico)

Configuración	Qué hace
Color / 2° Color	Colores primario y secundario de la línea AD.
Subgraph Style	Line o Hidden (ocultar la línea AD bruta y mostrar solo la media).
Auto Color	None , Slope (color según la dirección de la línea) o +/- (color según el signo).
Line Style	Dibujo de la línea. Predeterminado Solid .
Line Width	Grosor de la línea AD.
Short Name	Etiqueta personalizada mostrada en la leyenda del panel.

AVG (subgráfico)

Configuración	Qué hace
Color / Style / Width	Configuración visual de la línea de media, independiente de la línea AD, lo que le permite separar visualmente la señal suavizada de los valores brutos.

Visualización

Configuración	Qué hace
Name Label	Muestra el nombre del indicador en el panel.
Value Label	Muestra el valor actual junto a la línea.
Name/Value Background	Dibuja un fondo detrás de las etiquetas para mejorar la legibilidad.
Include on Auto Center	Incluye este indicador cuando el panel centra automáticamente su escala.

Consejos y errores comunes

- **Pendiente, no nivel.** Los operadores nuevos en los indicadores acumulativos intentan leer el propio valor de la AD. No tiene escala fija: solo la dirección y la divergencia aportan información.

- **Cuidado con la distorsión de los gaps.** El cálculo usa la posición del cierre dentro del rango de cada barra, por lo que no tiene en cuenta los gaps de apertura; en instrumentos con muchos gaps, trate las lecturas de una sola barra con precaución.
- **Use Auto Color: Slope** para una lectura visual rápida: la línea cambia de color en el momento en que la presión acumulada gira.
- **Combínela con el delta real.** En futuros con datos completos de flujo de órdenes, confirme las divergencias de la AD contra el delta real de agresores (Delta Cumulative Histogram) antes de actuar; la estimación y la cinta de operaciones a veces discrepan.

Artículos relacionados

- Volumen
- Delta Cumulative Histogram
- Detector de divergencias
- Flujo de órdenes 101: bid, ask, agresor y delta
- Diferentes tipos de datos de entrada para indicadores
- Cómo cambiar la disposición de los indicadores