

Desviación estándar

Indicadores y análisis / Volatilidad y bandas | intermediate | 4 min read | Centro de Ayuda de DeepCharts | August 24, 2026

El indicador Desviación estándar (Standard Deviation) mide la volatilidad del precio de un activo en relación con su media durante un período determinado. Muestra cuánto se alejan los valores del precio de la media: una desviación estándar elevada refleja mayor volatilidad (precios alejándose de la media), mientras que un valor reducido muestra menor volatilidad (precios manteniéndose más cerca de la media).

Es el motor estadístico detrás de varias otras herramientas: Bandas de Bollinger coloca sus bandas a un múltiplo de este valor respecto a la media, y Envoltentes VWAP puede usarlo para construir bandas de desviación alrededor del VWAP; por lo tanto, leerlo directamente le da el número de dispersión bruto que esos indicadores reempaquetan.

Qué es

La Desviación estándar responde a la pregunta: ¿cuán dispersos han estado los precios alrededor de su propia media últimamente? Estadísticamente, es la raíz cuadrada de la distancia cuadrática media entre cada precio y la media de la ventana de análisis. El resultado se traza como una sola línea en un panel debajo del gráfico de precios: siempre positiva, subiendo cuando el precio se dispersa y bajando cuando se arruna.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Gráfico de precios con el indicador Desviación estándar en un panel inferior, la línea repuntando durante una ruptura rápida y decayendo hacia su base durante una consolidación lateral

dc-es-standard-deviation-01.png

Cuándo usarlo

- Para medir la volatilidad directamente, sin la superposición direccional de un indicador de bandas o canales.
- Para detectar contracciones de volatilidad: una desviación estándar en descenso persistente suele preceder a un movimiento de expansión.
- Para comparar la intensidad de movimientos sucesivos en el mismo instrumento y marco temporal.
- Para verificar los indicadores de bandas: cuando las Bandas de Bollinger parecen inusualmente anchas o estrechas, esta línea muestra el dato de entrada bruto que lo causa.

Inicio rápido

1. Abra un gráfico de precios — vea Abra su primer gráfico.
2. Haga clic en el botón verde **Indicators** (o presione **Ctrl I**) para abrir la **Indicator List** (lista de indicadores).
3. Busque **Standard Deviation** y haga clic en **+** para añadirlo. Aparece en su propio panel debajo del precio.
4. Haga clic en el icono de configuración del indicador para abrir su ventana de configuración.
5. El valor predeterminado de 14 períodos es un punto de partida equilibrado: lo suficientemente largo para ser estable y lo suficientemente corto para reaccionar dentro de una sesión.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Ventana de configuración de Desviación estándar abierta mostrando el campo Periods con valor 14 y la sección Subgraphs con las opciones Std. Dev Color, Subgraph Style, Line Style y Line Width

dc-es-standard-deviation-02.png

Cómo leerlo

- **El nivel es relativo.** La desviación estándar se expresa en las unidades de precio del instrumento, así que júzguela frente a su propio historial reciente en lugar de un umbral fijo.
- **Línea ascendente:** el precio se está dispersando de su media; hay en curso un tramo de tendencia, una ruptura o una sacudida volátil.
- **Línea descendente:** el precio se está comprimiendo alrededor de su media. Una compresión prolongada es la precondition clásica de una expansión de rango.
- **Sin dirección.** Al igual que Rango Verdadero Medio (ATR), la desviación estándar es ciega a la dirección; un desplome y una subida vertical se ven idénticos en esta línea. Combínela con una lectura de tendencia o estructura para obtener la dirección.
- **Los picos decaen lentamente.** Una sola barra enorme infla el valor durante toda la ventana de análisis; espere una meseta y luego un escalón a la baja cuando esa barra salga de la ventana.

Referencia de configuración

Al hacer clic en el icono de configuración del indicador se abre la ventana de configuración.

Parámetros

Configuración	Qué hace	Predeterminado
Periods	El número de períodos utilizados para el cálculo de la desviación estándar. Menos períodos hacen la línea más nerviosa pero actual; más períodos la suavizan hasta convertirla en un medidor de régimen.	14

Subgráficos

Configuración	Qué hace	Predeterminado
Std. Dev Color	Establece el color de la línea de desviación estándar.	—
Secondary Color	Color secundario opcional para la línea.	—
Subgraph Style	Elige el estilo de visualización de la serie.	—
Line Style	Define el estilo de la línea.	—
Line Width	Define el ancho de la línea del indicador.	2
Use Secondary Axis	Muestra el indicador en un eje secundario.	—

Consejos y errores comunes

- **No trate una lectura alta como "sobrecompra".** La desviación estándar mide dispersión, no extensión en una dirección: un valor alto puede acompañar el inicio, la mitad o el final de un movimiento.
- **Ajuste el período de análisis a su horizonte de operación.** Un valor de 14 períodos en un gráfico de 1 minuto describe el último cuarto de hora; la misma configuración en un gráfico diario describe tres semanas. El mismo número, un significado muy distinto.
- **Vigile los artefactos de la ventana de análisis.** Las caídas repentinas de la línea suelen significar que una barra atípica antigua salió de la ventana, no que el mercado acabe de calmarse.
- **Úsela junto con el ATR, no en su lugar.** Rango Verdadero Medio (ATR) mide el rango de la barra incluyendo huecos; la desviación estándar mide la dispersión del precio de entrada alrededor de su media. Los mercados tranquilos con huecos grandes pueden mostrar desviación estándar baja pero ATR

alto: ver ambos evita puntos ciegos.

Artículos relacionados

- [Bandas de Bollinger](#)
- [Rango Verdadero Medio \(ATR\)](#)
- [Envoltentes VWAP](#)
- [Canal de Keltner](#)
- [Diferentes tipos de datos de entrada para indicadores](#)
- [Cómo cambiar la disposición de los indicadores](#)