

目次

- 1. 1\ 変換機能サンプル
- 2. 2\ 見出しの自動番号
 - 2.1. 2.1. サブセクション
 - 2.1.1. 2.1.1. さらに深いセクション
- 3. 3\ 基本テキスト要素
 - 3.1. 3.1. リスト
 - 3.2. 3.2. 番号付きリスト
 - 3.3. 3.3. 引用
 - 3.4. 3.4. 区切り線
 - 3.5. 3.5. リンクと強調
- 4. 4\ コードブロック
- 5. 5\ Mermaidグラフ
 - 5.1. 5.1. フローチャート（図番号・キャプション付き）
 - 5.2. 5.2. シーケンス図（図番号・キャプション付き）
 - 5.3. 5.3. キャプションなし（図番号のみ）
- 6. 6\ テーブル（標準Markdown）
- 7. 7\ 図表参照（id + ref）
- 8. 8\ 独自DSL ブロック
 - 8.1. 8.1. warning（警告）
 - 8.2. 8.2. center（中央揃え）
 - 8.3. 8.3. right（右寄せ）
 - 8.4. 8.4. large（大きい文字）
 - 8.5. 8.5. red（赤文字）
 - 8.6. 8.6. figure（図 — internal起点・デフォルトサイズ）
 - 8.7. 8.7. figure（図 — internal起点・幅指定）
 - 8.8. 8.8. figure（図 — 基準パス未指定時）
 - 8.9. 8.9. figure（図 — 配置指定）
 - 8.10. 8.10. table（キャプション付き表）
- 9. 9\ ページ区切り
- 10. 10\ ページ区切り後のページ
 - 10.1. 10.1. まとめ

1. 1. 変換機能サンプル

本ドキュメントは **Markdown → HTML / PDF 変換機能** の全要素をひとつのファイルで確認するためのサンプルです。

2. 2. 見出しの自動番号

見出しには自動で番号が付与されます（`style.json` の `heading.numbering` で制御）。

2.1. 2.1. サブセクション

2.1.1. 2.1.1. さらに深いセクション

本文テキストです。inline code もこのように表示されます。

単一改行はスペース扱いになります（段落は変わらない）。この行は上の行と同じ段落です。

行末に `\` で改行できます。
ここから新しい行になります。

行末に半角スペース2つでも同じ効果です。
ここから新しい行になります。

空行を挟むと段落が分かります。

3. 3. 基本テキスト要素

3.1. 3.1. リスト

- 箇条書き1
- 箇条書き2
 - ネスト1
 - ネスト2
- 箇条書き3

3.2. 3.2. 番号付きリスト

1. 手順1
2. 手順2
3. 手順3

3.3. 3.3. 引用

これは引用テキストです。複数行にまたがることもできます。

3.4. 3.4. 区切り線

3.5. 3.5. リンクと強調

太字テキスト、斜体テキスト、打ち消し線

4. 4. コードブロック

インライン: `const x = 42;`

ブロック:

// JavaScriptのサンプル

```
function greet(name) {  
  return `Hello, ${name}!`;  
}
```

```
console.log(greet("World"));
```

シェルコマンド

```
node .tools/scripts/convert/build.mjs input.md
```

5. 5. Mermaidグラフ

図番号・キャプションを付ける場合は、`:::figure` で Mermaid ブロック全体を囲みます。

5.1. 5.1.1. フローチャート（図番号・キャプション付き）




図5.1 Markdown変換パイプラインのフローチャート

5.2. 5.2.2. シーケンス図（図番号・キャプション付き）




図5.2 ログイン処理のシーケンス図

5.3. 5.3. キャプションなし（図番号のみ）



6. 6. テーブル（標準Markdown）

ID	名前	役割	ステータス
001	山田太郎	管理者	有効
002	鈴木花子	一般ユーザー	有効
003	田中一郎	閲覧者	無効

7. 7. 図表参照（id + ref）

本文中で図表番号を固定文字で書かずに、ref記法で参照できます。

表は表7.1 に示す通りです。図は図7.1 の通りです。

参照ID付きユーザー一覧

ID	名前	区分
101	佐藤花子	A
102	高橋次郎	B



図5.3 参照ID付きの概要図

8. 8. 独自DSL ブロック

以下は 000_schema/convert/dsl.json で定義されたブロックです。

8.1. 8.1. warning（警告）

デフォルト（style.json の warningMaxWidth が適用される）：

この操作は元に戻せません。実行前に必ずバックアップを取得してください。

幅を指定する場合は width= 属性で上書き可能。style.json の設定値:

- warningMaxWidth — 最大幅（デフォルト 100%）
- colors.warningBg — 背景色
- colors.warningBorder — 左ボーダー色
- spacing 系は dsl.json の padding / margin で直接調整

幅 60% 指定:

幅を 60% に絞ったwarningブロックです。

幅 40em 指定:

固定幅（40em）のwarningブロックです。短いテキストでも枠が広がりすぎません。

8.2. 8.2. center（中央揃え）

中央に配置されたテキストです

8.3. 8.3. right（右寄せ）

作成日：2026年5月17日

8.4. 8.4. large（大きい文字）

重要なお知らせ

8.5. 8.5. red（赤文字）

エラー：接続がタイムアウトしました。

8.6. 8.6. figure（図 — internal起点・デフォルトサイズ）

assetsInternal を指定すると、そのフォルダを起点に相対パスを解決します。



図6.1 システム構成の概要図

8.7. 8.7. figure (図 — internal起点・幅指定)




図6.2 幅を60%に指定した図
ピクセル指定も可能です。



図6.3 400×300px 指定の図

8.8. 8.8. figure（図 — 基準パス未指定時）

assetsInternal を省略した場合は、変換する Markdown ファイルの配置フォルダを起点に相対パスを解決します。

8.9. 8.9. figure（図 — 配置指定）

align= 属性で図の水平配置を指定できます。省略時は center（中央揃え）です。

左揃え：




図6.4 左揃えで表示した図
中央揃え（デフォルト）：




図6.5 中央揃えで表示した図

右揃え：



図6.6 右揃えで表示した図

8.10. 8.10. table（キャプション付き表）

表6.1 ユーザー一覧

ID	名前	権限
001	山田太郎	管理者
002	鈴木花子	一般

テーブルのセル内で改行するには を直接書きます。

項目	内容
対応OS	Windows
	macOS
	Linux

項目	内容
備考	1行目
	2行目

9. 9. ページ区切り

以下の行でPDF上のページが切り替わります。

10. 10. ページ区切り後のページ

ページ区切り後のコンテンツです。PDF で確認すると、このセクションが新しいページに始まります。

10.1. 10.1. まとめ

このサンプルで確認できる要素：

カテゴリ	要素
Markdown標準	見出し・リスト・表・コード・引用・区切り線
自動番号	h1～h3 に章番号が付く
DSL ブロック	warning / center / right / large / red
DSL 図	figure（幅・高さ指定対応、キャプション付き）
図表参照	id付き figure/table を ref記法（ref:xxx）で参照
図パス制御	assetsInternal 指定時はそのパス起点、未指定時は Markdown 配置フォルダ起点
DSL 表	table（キャプション付き）
Mermaid	flowchart / sequenceDiagram など
ページ制御	pagebreak
PDF 設定	page.json（用紙・余白）

カテゴリ	要素
スタイル設定	style.json（フォント・色・スペーシング）