



## □ Installation du Soft Token RSA sur votre Smartphone


(Hors parc RTE)

Cette fiche s'adresse aux personnes souhaitant installer un Soft Token RSA sur un smartphone non géré par RTE (prestataires ou salariés RTE).

Elle détaille également les étapes pour créer un code PIN RSA, que ce soit sur un site RTE ou en dehors.

**Etape 1 :** Installer l'application RSA sur votre smartphone :

- iPhone: [RSA Authenticator \(SecurID\) dans l'App Store \(apple.com\)](#)
- Android : [RSA securid – Applications Android sur Google Play](#)



Cliquez sur « **Accepter** »



Cliquez sur « **Autoriser** »



Cliquez sur « **Commencer** »

Ensuite, faites le choix que vous souhaitez :



## **Etape 2** : Récupérer l'ID de liaison sur le téléphone

Pour récupérer l'ID de liaison, revenez sur le premier écran et cliquez sur « ... Plus »



Sélectionnez « **A propos de** » sur l'application RSA du téléphone :

### **Etape 3 : Créer la DT COSMOS**

 <b>BUR - RSA : Migration hardToken vers softToken</b>
BUR - RSA : Migration hardToken vers softToken
 <b>BUR - RSA softToken : Renouvellement</b>
RSA softToken : Renouvellement
 <b>BUR - RSA softToken : Création compte securID</b>
RSA softToken : Création compte securID

Vous recevrez ensuite **un mail du CdS** que vous devez transférer vers votre messagerie personnelle.

Une fois cela fait, **cliquez sur le lien pour activer la graine RSA** sur votre téléphone.



Bonjour,

Pour finaliser votre demande de génération de graine RSA sur votre mobile, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :

- Depuis l'appareil sur lequel vous souhaitez installer la graine, [cliquez ici](#).
- Il vous sera demandé de saisir un mot de passe. Celui-ci vous sera envoyé dans un mail séparé.

Vous devez créer votre code PIN (même si vous en possédez un) via le service web interne [RSA](#) en vous aidant de la fiche pratique [Gestion du code PIN RSA SecurID](#).

Pour rappel, la fiche pratique permettant l'utilisation de votre token logiciel est disponible sur l'intranet : [Accès nomade](#)

Merci de bien vouloir supprimer ce mail après l'importation.

Cordialement,

 Niveau 2 : gestion des RSA  
Infogérance Bureautique

Centre de Services : RTE-DSIT-LOTB1-SERVICE-DESK-N1  
Gestion du RSA : RTE-DSIT-LOTB1-SERVICE-DESK-N2  
Gestion des habilitations SAP : RTE-DSIT-LOTB1-SERVICE-DESK-SAP  
Pôle Windows : RTE-DSIT-LOTB1-SERVICE-DESK-BUREAUTIQUE

 : 0 810 810 703 (service 0,05 €/min + prix appel).

Une fois l'activation RSA faite, vous devez **créer votre code PIN RSA** avec P3S lorsque vous êtes sur site, ou votre VDI si vous êtes hors site.

Vous recevrez **un mot de passe** via un autre canal (Messagerie, SMS).

## □ Initialisation du Code PIN RSA avec P3S

Lien P3S : [RSA : Crédation et validation du code PIN](#)

Création et validation de code PIN :

Le champ Login utilisateur correspond à votre login Windows (nom + 3 lettres du prénom).  
Le champ Passcode correspond :

Dans le cas d'un token physique : 

- si vous n'avez pas de code PIN : saisir le code de 6 chiffres affiché sur le token dans le champ Passcode ci-dessous.
- si vous venez de créer votre code PIN : saisir le code PIN suivi des chiffres affichés sur le token dans le champ Passcode ci-dessous.

Dans le cas d'un token logiciel sur votre smartphone : 

- si vous n'avez pas de code PIN : aller directement au Passcode sans saisir de code PIN puis saisir ce passcode dans le champ Passcode ci-dessous.
- si vous venez de créer votre code PIN : saisir le code PIN dans le token logiciel de votre Smartphone et saisir le Passcode résultant dans le champ Passcode ci-dessous.

Pour la définition d'un nouveau code PIN, notez que les codes triviaux (0000, 1234, ...), les codes commençant par "0" ainsi que vos trois derniers codes PIN sont interdits.

Veuillez saisir votre login utilisateur et votre Passcode :

Login utilisateur :

Passcode :

J'accepte les termes de la [charte RSA](#).

**Login utilisateur** : Saisir son identifiant Windows.

**Passcode** : Saisir votre login Windows puis **le code à 8 chiffres RSA du téléphone** qui s'affiche après avoir cliqué sur « Soumettre » et en laissant le champs vide « Saisir le code PIN ».

Acceptez les termes de la charte RSA puis cliquez sur « **connexion** ».

Vous pouvez créer votre Code PIN RSA.

Nouveau code PIN RSA requis

Votre code PIN n'a pas encore été initialisé.


La politique de sécurité de votre compte RSA, nécessite la mise en place d'un code PIN. Si vous êtes invité à saisir le token suivant, attendez que le token change. Cela peut prendre une minutes ou plus.

Veuillez saisir votre nouveau code PIN et votre le token suivant :

Nouveau code PIN :  \*\*\*\*

Confirmation du nouveau code PIN :  \*\*\*\*


Si l'authentification a réussi, vous êtes redirigé vers la page ci-dessous.  
Dans le cas contraire, merci de renouveler les opérations décrites ci-dessus.




## □ Initialisation du Code PIN RSA via la connexion VDI

Si vous n'êtes pas sur site, connectez-vous à l'adresse de connexion suivante :  
<https://vdi.rte-france.com>

Vous avez le choix de vous connecter directement via l'interface web (VMware Horizon HTML Access) ou, télécharger et installer le client lourd (Installer VMware Horizon Client)



Si vous êtes sur le client lourd après avoir lancer l'application VMware Horizon, vous devez ajouter un serveur.




Saisir l'adresse :

A screenshot of a connection dialog box. The title bar says "Nom du Serveur de connexion". The URL "https://vdi.rte-france.com" is entered in the address field. Below the address field are two buttons: "Annuler" (Cancel) and a green "Se connecter" (Connect) button.

Lancez l'application RSA de votre téléphone :

Cliquez sur « **Soumettre** » en laissant le champs vide « Saisir le code PIN », les 8 chiffres apparaissent.



Saisissez votre login Windows puis le code à 8 chiffres RSA du téléphone qui s'est affiché après avoir cliqué sur « **Soumettre** » en laissant le champs vide « Saisir le code PIN ».

<https://vdi.rte-france.com>

Saisissez votre nom d'utilisateur et votre code secret Radius.

Nom d'utilisateur

Code secret

Annuler Connexion

Ici, vous devez saisir votre code PIN RSA à 4 chiffres.

<https://vdi.rte-france.com>

Enter your new Numerical PIN, containing 4 to 4 digits or \"x\" to cancel the new PIN procedure:

Entrer votre code suivant

Annuler Connexion

Puis confirmez votre code PIN RSA à 4 chiffres

A screenshot of a web browser window with the URL <https://vdi.rte-france.com>. The page displays a form titled "Reenter PIN:" with a redacted input field containing four dots. Below the input field are two buttons: "Annuler" (Cancel) on the left and a green "Connexion" (Connection) button on the right.

Pour vous connecter à votre VDI : Saisir votre login Windows et votre Mot de passe Windows.

A screenshot of a web browser window with the URL <https://vdi.rte-france.com>. The page displays a form with a redacted input field for "Entrer votre mot de passe" (Enter your password). Below it is a dropdown menu set to "BUREAU". At the bottom are two buttons: "Annuler" (Cancel) on the left and a green "Connexion" (Connection) button on the right.

La VDI va se lancer.