TP– Création d’un réseau

Castro Nathan

Travail à réaliser :

1. Modifier le nom de la machine Windows et Linux
2. Modifier l’IP de la machine Windows et Linux
3. Test des pings sur les 3 machines

Modifier le nom de la machine Windows et Linux

Castro Nathan

Modifier le nom de la machine Windows

Ouvrez le menu Démarrer et allez dans Paramètres.

Sélectionnez Système.

Cliquez sur À propos dans le menu de gauche

Cliquez sur Renommer ce PC



Castro Nathan

Modifier le nom de la machine Linux

Il faut se mettre en route avec la commande su root

Et ensuite taper hostname puis le nom que vous voulez lui donner

```
root@debian:~# hostname
debian
root@debian:~#
```

Modifier le nom de la machine Linux

Attention, si vous ne changez pas le nom dans le fichier /etc/hosts, après le redémarrage de la machine, le nom disparaîtra et reviendra à son état initial

Modifier le nom de la machine Linux

Une fois la commande nano /etc/hosts il faut modifier le nom a cote de 127.0.1.1

Dans mon cas a-virtualbox

```
  GNU nano 7.2
# Standard host addresses
127.0.0.1  localhost
::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
# This host address
127.0.1.1  a-virtualbox
```

Castro Nathan

Modifier le nom de la machine Linux

Une fois cela fait, voici le nom de ma machine après redémarrage

```
root@Linux12:~#
```

Modifier l’IP de la machine Windows et Linux

Castro Nathan

Modifier l’IP de la machine Windows

Ouvrez le menu Démarrer et allez dans panneau de configuration

Sélectionnez Réseau et Internet



Castro Nathan

Modifier l’IP de la machine Windows

Puis cliquer sur Réseaux centre et partage



Modifier l’IP de la machine Windows

Modifier les paramètres de la carte



Castro Nathan

Modifier l’IP de la machine Windows



Castro Nathan

Modifier l’IP de la machine Windows

Cette fenêtre apparait et il faut cliquer sur propriétés et sur OUI



Castro Nathan

Modifier l’IP de la machine Windows

Et pour finir sur

Protocole Internet version 4 (TCP/IPV4)





Modifier l’IP de la machine Linux

Aller dans le terminal se mettre ne root (su root)

Puis mettre la commande /etc/network/interfaces

Et modifier les lignes address, netmask

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eno1
iface eno1 inet static
address 192.168.60.75
netmask 255.255.255.0
gateaway 192.168.60.254
```

Test des pings

Castro Nathan

Test des pings sur les 3 machines

Après avoir enlevé le pare-feu sur la machine Windows



Castro Nathan

Test des pings sur les 3 machines