

วิธีลบชื่อ User เข้า File Share และล้างรหัสผ่านเก่าใน Windows 10/11


1. เข้าสู่ Control Panel

เริ่มจากเปิดหน้าต่าง Control Panel ขึ้นมา โดยพิมพ์คำว่า Control Panel (หรือ แผงควบคุม) ในช่องค้นหาตรง Start Menu หรือ Taskbar



2. เลือกเมนู Credential Manager

เมื่อเข้ามาแล้ว ให้สังเกตที่มุมขวบนตรง “View by” ให้เปลี่ยนเป็น **Large icons** หรือ **Small icons** เพื่อให้เห็นเมนูทั้งหมด จากนั้นมองหาและคลิกที่ **Credential Manager** (ตัวจัดการข้อมูลประจำตัว) ซึ่งมักจะเป็นรูปไอคอนรูปกุญแจหรือตู้เซฟ




3. เข้าจัดการ Windows Credentials

ในหน้านี้จะมีหัวข้อหลัก 2 ส่วน ให้เราคลิกเลือกที่ **Windows Credentials** (ข้อมูลประจำตัวของ Windows) เพราะส่วนนี้คือที่เก็บรหัสผ่านของ Network Share และ Remote Desktop ครับ

4. ค้นหาชื่อเครื่อง Server หรือ IP Address

เลื่อนดูรายการด้านล่าง คุณจะเห็นรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ IP Address ของ File Server ที่เราเคยเข้าใช้งาน ให้หาชื่อเครื่องที่มีปัญหาหรือต้องการจะเปลี่ยน User ครับ (เช่น \\192.168.1.10 หรือ \\Fileserver)



5. เลือก ลบ (Remove) หรือ แก้ไข (Edit)

เมื่อกดที่ลูกศรเพื่อขยายเมนูลงมา จะมี 2 ทางเลือกครับ:

- **Edit (แก้ไข):** หากคุณรู้ Username และ Password ใหม่ที่ถูกต้องแล้ว สามารถกดแก้ตรงนี้แล้วกด Save ได้เลย ครั้งต่อไปจะเข้าได้ทันที
- **Remove (เอาออก):** หากต้องการลบ User เก่าทิ้ง เพื่อให้ตอนเข้า File Share ระบบดึงหน้าต่างมาถาม Username/Password ใหม่ให้เลือกข้อนี้ (แนะนำวิธีนี้ครับ ชัวร์ที่สุด)



วิธีล้าง Connection ด้วย Command Line

ในบางกรณี แม้จะลบใน Credential Manager แล้ว แต่เครื่องก็ยังจำ Session เก่าค้างอยู่ ทำให้เข้าไม่ได้สักที สำหรับเพื่อนๆ IT Support หรือคนที่พอใช้คอมพิวเตอร์คล่อง เราสามารถใช้คำสั่งเพื่อตัดการเชื่อมต่อเก่าทิ้งได้ทันทีครับ

1. เปิด Command Prompt (CMD) ขึ้นมา (กดปุ่ม **Windows + R** พิมพ์ **cmd** แล้ว Enter)
2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูว่าเราเชื่อมต่ออะไรค้างไว้อยู่บ้าง: **net use**
3. หากต้องการลบการเชื่อมต่อทั้งหมด (ล้างค่า) ให้ใช้คำสั่ง: **net use * /delete**
4. พิมพ์ **Y** แล้วกด Enter เพื่อยืนยัน