

NF AUDIO TOOLS

NF – STRESSOR

REDLINE / 1% THD



Manual do Usuário

v0.1 · Todos os direitos reservados.

VISÃO GERAL

O NF – Stressor é uma emulação fiel, feita do zero, de um clássico compressor de rack opto/FET, construído como uma tira vertical estreita inspirada em equipamentos de outboard. Ele reproduz todo o comportamento característico do design original: um limiar interno fixo controlado pelo knob INPUT, um verdadeiro modo OPTO discreto nos extremos do curso de ATTACK/RELEASE, um estágio de razão “NUKE” de joelho duro, e chaves de caráter (distorção) independentes.

Tudo no painel segue as convenções do hardware real — não existe um knob de THRESHOLD dedicado; em vez disso, o INPUT empurra seu sinal com mais ou menos força contra uma referência interna fixa, exatamente como nos equipamentos clássicos que inspiraram este plugin.

Dica: como não há controle de threshold, a redução de ganho é controlada inteiramente por o quão forte você empurra o INPUT. Comece baixo e vá aumentando até o medidor de GR começar a se mover.

Formatos

- macOS: VST3 e Audio Unit (AU), Intel e Apple Silicon.
- Windows: VST3, 64 bits.

INSTALAÇÃO

macOS

Execute o pacote instalador do NF – Stressor e siga as instruções. Ele instala tanto o VST3 quanto o AU nas pastas padrão de plugins do usuário:

- **VST3:** ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/
- **AU:** ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/

Windows


Execute o NF-Stressor-Setup.exe e siga o assistente. Ele instala o VST3 na pasta padrão do sistema:

- **VST3:** C:\Program Files\Common Files\VST3\

Depois de instalar, refaça a busca de plugins na sua DAW caso ela não reconheça o NF – Stressor automaticamente.

TOUR PELA INTERFACE

O painel é uma única tira vertical, lida de cima para baixo: placa de marca e BYPASS no topo, os quatro knobs principais com o medidor de redução de ganho ao lado, a fileira de RATIO, as chaves de caráter DETECTOR/AUDIO, e por fim o MIX com o botão NUKE.



O ícone de menu (canto superior esquerdo) abre o menu de presets. O BYPASS (canto superior direito) desliga todo o processamento — o LED pisca enquanto está ativo, como lembrete.



INPUT, ATTACK, RELEASE e OUTPUT, cada um com um disco numerado giratório (0–10) e uma marca vermelha fixa no topo. A escada de LEDs à direita mostra a redução de ganho em tempo real, em dB.

CONTROLES PRINCIPAIS

INPUT

Empurra o sinal contra o limiar interno fixo do compressor. Não existe um controle de threshold separado — girar o INPUT para cima empurra o sinal com mais força contra essa referência, aumentando a redução de ganho.

ATTACK

Define a rapidez com que o compressor reage a um transiente, de uma resposta rápida tipo FET nos valores baixos a uma resposta bem mais lenta perto do topo da faixa.

RELEASE

Define a rapidez com que a redução de ganho é solta após o sinal cair, de uma liberação rápida no começo da faixa a uma lenta perto do topo.

Modo OPTO: girar o ATTACK todo para cima (acima de 9) ou o RELEASE todo para baixo (abaixo de 1) mistura o tempo fixo do FET com uma resposta real program-dependent — o ataque fica mais suave em transientes maiores, e a liberação guarda memória da redução recente e demora mais pra soltar quanto mais forte foi atingida. Um pequeno LED ao lado de cada knob acende quando você está nessa zona, e uma marca branca fixa no chassi mostra exatamente onde fica esse fim de curso.



As duas luzes OPTO acesas: ATTACK acima de 9, RELEASE abaixo de 1.

OUTPUT

Ajusta o nível final de saída após a compressão, a modelagem de caráter e o mix.

RATIO

Seleciona a razão de compressão. De 1:1 a 6:1 o comportamento é de compressão soft-knee clássica. Em 10:1 e 20:1 um estágio extra “redline” é ativado: um joelho mais duro e um toque a mais de saturação no estágio de caráter, com a etiqueta do painel acendendo em âmbar.



1:1	2:1	3:1	4:1	6:1	10:1	20:1
Compressão soft-knee					Redline / joelho mais duro	

NUKE: um botão dedicado ao lado do MIX, independente do RATIO. Ao ativá-lo, um limitador brick-wall de verdade é somado por cima do que estiver selecionado no RATIO — uma razão efetivamente infinita, um joelho finíssimo, captura quase instantânea (ignorando o knob ATTACK) e uma mordida harmônica extra. Use quando precisar de um teto rígido, não só de mais compressão.



NUKE ativado (azul) ao lado de um MIX puxado.

DETECTOR & AUDIO



DETECTOR

HP

Ativa um filtro passa-altas fixo no sidechain, para que os graves não dominem as decisões do detector — útil em fontes com muito grave.

LINK

Liga a detecção entre os dois canais de um sinal estéreo, para que a redução de ganho acompanhe junto, evitando deslocamento de imagem em material estéreo.

AUDIO

DIST 2 / DIST 3

Duas chaves de caráter independentes que moldam o timbre do sinal comprimido: DIST 2 sozinho dá um ar tipo FET, assimétrico; DIST 3 sozinho dá uma saturação mais suave, tipo opto; ativando os dois juntos dá um caráter colorido, mais agressivo, “British”.



DIST 2 e DIST 3 ativados juntos — o caráter colorido “British”.

MIX, BYPASS E MEDIÇÃO




MIX

Mistura o sinal seco (dry) com o comprimido (wet), para compressão paralela — mantém o impacto do sinal não comprimido enquanto ainda captura os picos.

BYPASS

Desliga todo o processamento. O LED e a palavra BYPASS piscam juntos enquanto ativado, deixando bem claro que o plugin não está fazendo nada.



BYPASS ativado — o LED e a palavra piscam juntos enquanto ativo.

ESCADA DE REDUÇÃO DE GANHO

Uma escada vertical de LEDs marcada em dB (de 1 a 26) mostra a redução de ganho em tempo real: verde para redução leve, âmbar a partir de 6 dB, vermelho a partir de 12 dB — coincidindo com o território do NUKE/redline.



A escada no meio da redução: zonas verde, âmbar e vermelha acesas.

PRESETS

Clique no ícone de menu no canto superior esquerdo para abrir o menu de presets:



O menu de presets, com um preset salvo pronto para carregar.

- **Default** — restaura todos os controles para o valor de fábrica.
- **Save Preset...** — grava os ajustes atuais em um arquivo de preset com o nome que você escolher.
- **Load Preset...** — abre um arquivo de preset de qualquer lugar do disco.

Qualquer preset salvo na pasta padrão de presets também aparece direto nesse menu, pronto pra carregar com um clique.

DICAS DE USO

- Para vocais: RATIO moderado (3:1–4:1), ATTACK pela metade, RELEASE puxando para o OPTO para uma liberação natural e program-dependent.
- Para colar o bus de bateria: LINK ligado, HP ligado para o kick/grave não bombear o detector, RATIO 4:1–6:1.
- Para sala de bateria agressiva/paralela: empurre o INPUT forte, RATIO 20:1, MIX abaixo de 50% para misturar o sinal esmagado por baixo da faixa seca.
- Use o NUKE apenas quando precisar de um teto rígido por cima da sua razão — é um estágio de limitação, não uma opção de compressão mais sutil.

CRÉDITOS E VERSÃO

O NF – Stressor é desenvolvido pela NF Audio Tools. Este manual e o plugin descrevem a versão v0.1.

NF – STRESSOR · v0.1

NF Audio Tools · Todos os direitos reservados.