

CentCompras — Manual do utilizador: Limites de aprovação

As consolas de limites de aprovação · Versão 1.0 · Para pessoal do armazém (admin / gestor / operador)

Complemento: [Casos limite, limites e resolução de problemas](#) — referência de mensagens de erro e limites numéricos. [Encomendas de compra](#) — onde se aplicam os tetos de encomendas de compra do armazém. [Filiais e requisição interna](#) — onde se aplicam os tetos dos gestores de filial. [Referência de administração e superutilizador](#) — utilizadores, funções, permissões.

Para onde vou?

Abra o browser e aceda a:

- **Tetos de encomendas de compra do armazém:** `https://<o-seu-domínio>/manage/approval-limits/`
- **Tetos dos gestores de filial:** `https://<o-seu-domínio>/manage/branch-approval-limits/`

(Em desenvolvimento na sua máquina: `http://127.0.0.1:8000/manage/approval-limits/` e `http://127.0.0.1:8000/manage/branch-approval-limits/`)

Inicie sessão com o email e palavra-passe (os que o administrador lhe deu). Estas consolas são **só de leitura para a maior parte do pessoal** — só os **administradores** de armazém podem alterar os tetos (ver §3).

1. O que são limites de aprovação

Os limites de aprovação são **tetos monetários** (em **EUR, IVA incluído**) que controlam quem pode aprovar o quê:

Teto	Aplica-se a	Modelo
Teto de encomenda de compra do armazém	Aprovar uma encomenda de compra (<code>/manage/purchase-orders/</code>)	<code>ApprovalLimit</code> (grupo + grau → outros/próprio)
Teto do gestor de filial	Aprovar um pedido interno (<code>/manage/internal-requests/</code> + <code>/branch/...</code>)	<code>BranchApprovalLimit</code> (função <code>manager</code> → outros/próprio)

Cada teto tem **dois valores**:

- **Aprovar outros** — o montante bruto máximo que uma pessoa pode aprovar num documento **criado por outra pessoa**.
- **Auto-aprovação** — o montante bruto máximo que uma pessoa pode aprovar num documento **que ela própria criou**.

O teto **próprio** é sempre mais baixo — não se deve aprovar o próprio trabalho além de montantes pequenos.

2. As duas consolas num relance

2.1 Tetos de encomendas de compra do armazém — `/manage/approval-limits/`

CENTCOMPRAS

Approval limits (EUR gross)

Amounts are EUR, VAT included. Only warehouse admins can edit.

Group	Grade	Approve others	Self-approve	
warehouse_managers	2	5000.00	100.00	<button>Save</button>
warehouse_managers	3	50000.00	500.00	<button>Save</button>

Uma tabela com uma linha por **grupo + grau**:

Coluna	Significado
Group	O grupo de armazém a que o teto se aplica (p. ex. <code>warehouse_managers</code>)
Grade	O grau dentro desse grupo (gestores: 1-3; operadores: 1-2)
Approve others	Máx. bruto (EUR) que este grau pode aprovar numa encomenda de compra de outro utilizador
Self-approve	Máx. bruto (EUR) que este grau pode aprovar na própria encomenda de compra
(botão)	Save — grava as suas edições (só administradores)

As predefinições são criadas automaticamente e nunca sobrescrevem as suas edições:

Group	Grade	Approve others	Self-approve
warehouse_managers	2	€ 5 000,00	€ 100,00
warehouse_managers	3	€ 50 000,00	€ 500,00

2.2 Tetos dos gestores de filial — /manage/branch-approval-limits/

Um único painel para o **único teto global de gestor**:

Campo	Significado
Others	Máx. bruto (EUR) que um gestor de filial pode aprovar num pedido criado por outra pessoa
Self	Máx. bruto (EUR) que um gestor de filial pode aprovar num pedido que criou
Save	Grava as suas edições (só administradores)

Predefinição:

Role	Approve others	Self-approve
manager	€ 5 000,00	€ 100,00

Os administradores de filial não têm teto (ilimitados) — não há linha para eles. **Os operadores nunca aprovam.** Estes tetos são **globais em todas as filiais** nesta fase.

3. A sua função — o que pode fazer

Função	Ver os tetos	Editar os tetos
Admin (warehouse_admins)	[OK]	[OK]
Gestor (warehouse_managers)	[OK]	[NO]
Operador (warehouse_data_operators)	[OK]	[NO]

- Todos com acesso ao armazém podem **ver** ambas as consolas.
- Só os **administradores** de armazém podem alterar limites — os campos ficam desativados para todos os outros, e a API rejeita edições com: «Only warehouse admins can change approval limits.»
- No Django /admin/ estas tabelas são **só de leitura** — as alterações do dia a dia passam por estas duas consolas (que escrevem o registo de auditoria).

4. Como os tetos se aplicam

Encomendas de compra (tetos de encomendas de compra do armazém):

- Gestor **grau 1**: não pode aprovar de todo.
- Gestor **grau 2+**: pode aprovar uma encomenda de compra quando o **total bruto** está dentro do teto — Approve others para encomenda de outra pessoa, Self-approve para a própria.
- **Administradores** aprovam qualquer montante.

Pedidos internos (tetos dos gestores de filial):

- Um **gestor** de filial pode aprovar um pedido dentro do teto global de gestor — `Others` para pedidos criados por outros utilizadores, `Self` para os próprios.
- **Administradores** de filial: ilimitados. **Operadores**: nunca aprovam.

Se um documento ultrapassar o teto, verá um erro como:

- «Approval is limited to € ... gross (this PO is ...).» — acima do teto **outros** → peça a um aprovador de grau superior.
- «Self-approval is limited to € ... gross ...» — acima do teto **próprio** → peça a outra pessoa para aprovar.
- «No approval limit is configured for this grade.» — falta uma linha `ApprovalLimit` → peça a um administrador de armazém para a definir.

5. Histórico (registo de auditoria)

Cada alteração a um limite fica registada: **quem** alterou, **quando**, e os valores **antigo** → **novo**, nas tabelas `ApprovalLimitChangeLog` / `BranchApprovalLimitChangeLog`. Estes registos são só de leitura em todo o lado — são o registo de auditoria.

6. FAQ

P1. Vejo os tetos mas os campos estão cinzentos — porquê? Só os **administradores** de armazém podem editar limites de aprovação. Se for gestor ou operador, as consolas são só de leitura de propósito.

P2. O que significa «bruto» aqui? O total **bruto** = líquido + IVA — o montante completo a financiar. Os tetos verificam-se contra o bruto, IVA incluído.

P3. Posso aprovar a minha própria encomenda de compra / pedido? Só até ao teto de **auto-aprovação** (€ 100 / € 500 por predefinição). Acima disso, outro aprovador tem de aprovar.

P4. Alterei um valor mas reverteu / mostra erro — porquê? Os valores têm de ser **zero ou superior**, com no máximo **2 casas decimais**. Valores negativos são rejeitados. Verifique também o banner no topo da consola para a mensagem exata.

P5. Alterámos os tetos — as predefinições voltam? Não. As predefinições só são criadas **quando falta uma linha**; nunca sobreescrevem as suas edições.

P6. Os tetos de filial são por filial ou globais? **Globais** nesta fase — um teto de gestor aplica-se a todas as filiais. Tetos por filial podem vir mais tarde.