

Compte rendu TP Téléphonie

Question 1 :

Après avoir accédé à l'interface de configuration du Call Server, on va dans l'onglet Sauvegarde de Données en on clique ensuite sur Restaurer afin de restaurer la sauvegarde de la base. Le mot de passe pour accéder aux paramètres du téléphone est 123456 et pour autoriser le factory reset est 124816.

Question 2 :

Non, il n'y a pas besoin de brancher les téléphones grâce au PoE, cela permet de les alimenter grâce aux câbles réseaux Ethernet.

Indication PoE signifie Power Over Ethernet.

Question 3 :

Il est ici question de la mise en réseau de plusieurs IPBX où il faut faire des trunks SIP afin de relier les téléphones à l'IPBX. On n'a pas besoin d'utiliser cet assistant car

Question 4 :

A partir de l'interface graphique du téléphone ou bien en rentrant l'adresse IP du téléphone sur Internet, on arrive à faire un reset factory afin de rétablir les paramètres initiaux du téléphone.

Accès	Numéro d'appel	Afficher											
Licences restantes			2 *	2	0	2 *	2	2	0	0	0	0	0
-	167	GSM-os60	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Après avoir testé les communications entre chaque téléphone, on constate que la liaison s'établit bien.

Question 5 :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	343	DHCP Discover - Transaction ID 0x7acf5161
2	0.000340	172.108.1.1	172.108.6.10	DHCP	390	DHCP Offer - Transaction ID 0x7acf5161
3	0.002648	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	355	DHCP Request - Transaction ID 0x7acf5161
4	0.002843	172.108.1.1	172.108.6.10	DHCP	390	DHCP ACK - Transaction ID 0x7acf5161

Dans cet échange DHCP, l'@IP est 172.108.6.10, le masque est 255.255.0.0, et la passerelle est 172.108.1.1

Adresse IP Call Server : 192.168.108.6

Question 6 :

Pour la démarche de configuration, il faut aller dans l'interface du téléphone SIP, remplir les informations comme le mot de passe, le nom et le numéro. Il faut ensuite retourner dans la configuration du téléphone IP afin d'attribuer le mot de passe azerty12. Il faut ensuite valider la configuration sur la page du téléphone IP.



LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Linksys Telephone Configuration

Info System SIP Regional Phone **Ext 1** Ext 2 Ext 3 Ext 4 User

User Login basic | advanced
Personal Directory Call History

General
Line Enable: yes

NAT Settings
NAT Mapping Enable: no NAT Keep Alive Enable: no

SIP Settings
SIP Port: 5060 SIP Debug Option: none

Call Feature Settings
Message Waiting: no Default Ring: 1
Mailbox ID:

Proxy and Registration
Proxy: 100.100.12.114 Register: yes
Make Call Without Reg: no Register Expires: 3600
Ans Call Without Reg: no

Subscriber Information
Display Name: 789 User ID: 789
Password: ***** Use Auth ID: no
Auth ID: 789

Audio Configuration
Preferred Codec: G711u Use Pref Codec Only: no
Second Preferred Codec: Unspecified Third Preferred Codec: Unspecified
Silence Supp Enable: no DTMF Tx Method: Auto

Question 7 :

On doit ajouter le téléphone SIP, c'est à dire le numéro , le nom, le type et ensuite aller sur l'icône de crayon et rentre le nom de l'utilisateur(639).

Les paramètres SIP du Softphone sont le nom de domaine, le proxy, le numéro, le mot de passe, le nom d'utilisateur.

Les codecs disponibles avec le Softphone sont :

Enabled codecs:

BroadVoice-32
G711 aLaw
G711 uLaw

Enabled codecs:

H.263
H.263+ (1998)

Properties of Account 1

Account Voicemail Topology Presence Advanced

User Details

Display Name 541

User name 541

Password

Authorization user name 541

Domain iut.local

Domain Proxy

☒ Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

☐ domain

☒ proxy Address 100.100.12.114

Dialing plan #1\|a.T;match=1;prestrip=2;

OK Annuler Appliquer

Question 8 :

Trame RTP : appel en cours

Trame SIP : Fin de l'appel (requête bye)

112	13.110144	172.25.254.16	172.25.0.71	RTP	294 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xD65E9EC6, Seq=5166, Time=334310254
113	13.117744	172.25.0.71	172.25.254.16	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x32E88917, Seq=4756, Time=1108680
114	13.139862	172.25.254.16	172.25.0.71	RTP	294 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xD65E9EC6, Seq=5167, Time=334310494
115	13.141912	172.25.0.71	172.25.254.16	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x32E88917, Seq=4757, Time=1108840
116	13.162358	172.25.0.71	172.25.254.16	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x32E88917, Seq=4758, Time=1109000
117	13.163037	172.25.254.16	172.25.0.71	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)
118	13.177901	172.25.0.71	172.25.254.16	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x32E88917, Seq=4759, Time=1109160
119	13.178686	172.25.254.16	172.25.0.71	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)
120	13.185006	100.100.12.114	172.25.0.71	SIP	545 Request: BYE sip:541@172.25.0.71:2162
121	13.185626	172.25.0.71	172.25.254.16	RTCP	202 Sender Report Source description Goodbye
122	13.186213	172.25.254.16	172.25.0.71	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)

Trame 100 Trying : Essai d'établissement de l'appel

Trame 200 Ok : Confirmation d'établissement de l'appel du correspondant

Trame 180 ringing : le téléphone sonne

12	6.230732	172.25.0.71	100.100.12.114	SIP	754 Request: REGISTER sip:iut.local (1 binding)
13	6.281724	100.100.12.114	172.25.0.71	SIP	402 Status: 100 Trying
14	6.282061	100.100.12.114	172.25.0.71	SIP	476 Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding)
15	8.019515	Cisco_97:62:99	Spanning-tree-(for-...	STP	60 Conf. Root = 32768/1/58:bc:27:97:62:80 Cost = 0 Port = 0x8019
16	9.002169	100.100.12.114	172.25.0.71	SIP/SDP	1089 Request: INVITE sip:541@172.25.0.71:2162
17	9.107539	172.25.0.71	100.100.12.114	SIP	296 Status: 100 Trying
18	9.118654	HewlettPacka_fc:b6:...	LLDP_Multicast	LLDP	444 MA/94:3f:c2:fc:b6:d3 MA/94:3f:c2:fc:b6:ff 121 SysN=IUTCLSW185 Sy
19	9.420345	172.25.0.71	100.100.12.114	SIP	394 Status: 180 Ringing
20	10.024315	Cisco_97:62:99	Spanning-tree-(for-...	STP	60 Conf. Root = 32768/1/58:bc:27:97:62:80 Cost = 0 Port = 0x8019
21	10.827404	Cisco_97:62:99	CDP/VTP/DTP/PAGP/UD...	CDP	398 Device ID: grangesamuel Port ID: GigabitEthernet0/1
22	11.070064	172.25.254.55	224.168.168.168	UDP	60 54321 + 6061 Len=8
23	11.260433	172.25.0.71	100.100.12.114	SIP	563 Request: SUBSCRIBE sip:541@iut.local
24	11.315860	100.100.12.114	172.25.0.71	SIP	458 Status: 200 OK (SUBSCRIBE)
25	11.318893	172.25.254.55	224.168.168.168	UDP	60 54321 + 6061 Len=8
26	11.319206	100.100.12.114	172.25.0.71	SIP	582 Request: NOTIFY sip:541@172.25.0.71:2162
27	11.423998	172.25.0.71	100.100.12.114	SIP	396 Status: 200 OK (NOTIFY)
28	11.568954	172.25.254.55	224.168.168.168	UDP	60 54321 + 6061 Len=8
29	12.033311	Cisco_97:62:99	Spanning-tree-(for-...	STP	60 Conf. Root = 32768/1/58:bc:27:97:62:80 Cost = 0 Port = 0x8019
30	12.132872	172.25.0.71	172.25.254.16	RTCP	174 Receiver Report Source description
31	12.150437	172.25.0.71	100.100.12.114	SIP/SDP	688 Status: 200 OK (INVITE)
32	12.157995	100.100.12.114	172.25.0.71	SIP	394 Request: ACK sip:541@172.25.0.71:2162

Question 11 :

L'adresse IP du call serveur de l'ITSP est

Les appels sortants vers un téléphone portable marchent, le numéro affiché est 04 15 40 05 61 ce qui correspond au SDI du call Serveur.

Question 12 :

Les appels entrants sont bien fonctionnels, on a attribué à un téléphone le numéro SDA et à l'autre le numéro NDI, on peut grâce à ça communiquer avec eux en appelant leurs numéros respectifs.

Nous pouvons seulement faire 1 appel sortant car on a configuré qu'une seule ligne téléphonique sur le call serveur.

	Numéro	Prénom	Nom de famille	Afficher	SDA	Type
	546	toto15	-	toto15	415400861	Client TFA
	937	toto60	-	toto60	415400561	Client TFA
	789	roluc	-	roluc	-	SIP Client
	541	poisson	-	poisson	-	SIP Client

Gestion des licences
Informations sur la licence
Produits supplémentaires
OpenScape Personal Edition
Licences d'utilisateur local
Vue d'ensemble
Utilisateur IP
Utilisateur Mobility
Utilisateur Desktopshare
Lignes réseau
Licences système
Profils de licence
Créer des profils
Attribuer des profils
Enregistrement
Activer la licence en ligne
Activer CLS Connect
Activer le fichier de licence
Paramètres

Attribuer des profils

Numéro du profil: 1
Nom du profil: IP User
Type de licence utilisateur: IP User

Attribuer un profil

Choix
Membres

546 - toto15
937 - toto60
789 - roluc
541 - poisson

Ajouter >>
<< Supprimer

Question 13 :

Nous devons rentrer le numéro du groupe, le numéro SDA, le nom de famille et le prénom du groupe et le type et enfin il faut assigner des téléphones au groupe et cela créer un ordre en fonction de leur position. Les différents types possibles sont Groupe, Groupement cyclique et groupement linéaire.

Groupe : ça appelle tous les téléphones en simultanées.

Groupement linéaire : ça appelle tous les téléphones l'un après l'autre et le premier à décrocher reçoit l'appel.

Groupement cyclique : C'est le même principe que le groupement linéaire mais si personne ne décroche, il fait une boucle et rappelle le premier téléphone.

	Numéro	SDA	Prénom	Nom de famille	Nom	Type	Annuaire
Ajouter	Nouveau groupe d'appel						
Modifier	555		Primo	EL	EL Primo	Groupement cyclique ▼	☐

Modifier un groupe d'appel

Groupe

Numéro du groupe: 555

Numéro SDA:

Prénom du groupe: Primo

Nom de famille du groupe: EL

Afficher du groupe: EL Primo

Type: Groupement cyclique ▼

Annuaire: ☐

Membres du groupe

	Numéro	Afficher
Ajouter	Pas d'entrée ▼	
Effacer	937	toto60
Effacer	546	toto15
Effacer	541	poisson

Question 14 :

Afin de configurer le renvoi d'appel, on doit établir un ordre de priorité entre les différents téléphones.

Dans le cas où le téléphone appelé soit déjà en appel avec un autre, cela redirigera l'appel vers le prochain correspondant.

On peut voir sur l'interface du téléphone appelé : Le groupe qui est appelé, et le prochain correspondant qui recevra l'appel.

Techniquement l'ordre de priorité est respecté, mais dans notre config, cela l'ignore et le numéro placé en premier se retrouve en dernier.

Tables d'acheminement - Définition

Table d'acheminement: 1

Dest 1: 555 EL, Primo Groupe ▼
 Dest 2: 546 toto15 ▼
 Dest 3: 937 toto60 ▼
 Dest 4: 541 poisson ▼

Renvoi temporisé après : 5 ▼ secondes

Transfert d'appel en mode occupé ☒

Sonnerie Pos.: Pas d'entrée ▼
 Sonnerie Type: Immédiat ▼

Question 15 :

Le numéro à composer afin d'accéder à la messagerie est 71.

Numéro de boîte vocale: 71

Boîtes Messagerie vocale

	Numéro	Nom	Annuaire
Ajouter	Nouvelle boîte de messagerie		

Question 16 :

Sur chaque téléphone, on compose le numéro 71 et il nous demande le mot de passe ainsi que les nouveaux mots de passe à attribuer. Le téléphone nous demande ensuite notre nom et enfin d'enregistrer son message vocal pour la messagerie.

Question 17 :

Afin de faire cela, il suffit d'aller dans le menu Gestion des licences et d'aller dans l'onglet Utilisateur IP, après cela il faut seulement cocher les cases ayant pour nombre de licence le chiffre 5.

On constate que le renvoi est différé d'environ 5 secondes.

Le message qui Media ».

Question 18 :

Quand on

Destinations de renvoi

Lorsque je suis en réunion, renvoyer mes appels vers :

Lorsque je suis en arrêt maladie, renvoyer mes appels vers :

Lorsque je suis en pause, renvoyer mes appels vers :

Lorsque je suis en déplacement, renvoyer mes appels vers :

Lorsque je suis en congé, renvoyer mes appels vers :

Lorsque je suis en pause déjeuner, renvoyer mes appels vers :

Lorsque je suis rentré(e) chez moi, renvoyer mes appels vers :

s'affiche est : « No :

reçoit un appel :

Utilisateur IP

Numéro d'appel Afficher

Accès	Numéro d'appel	Afficher												
		Licences restantes	2	2	0	5 *	5	5	0	0	0	0	0	0
LAN 0-SYS-1	546	Corentin	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
LAN 0-SYS-2	879	Maxence	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
LAN 0-SIP-3	213	Noah	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Répondre avec un message

Note pour l'appelant

Messagerie instantanée

Rappel programmé

Pour la configuration des le menu de configuration destination de renvois.

Appel entrant de Maxence

15:32:45 03/04/2024

renvois, il faut aller dans et ensuite le sous-menu

Question 19 :

On constate que pour chaque numéro a été attribué un type de terminal, une adresse IP, une adresse MAC, et si l'équipement est activé ou désactivé.

Question 20 :

Question 21 :

On ajoute une licence « Mobility User » et une licence UC User si on utilise MyPortal.

On essaie ensuite de composer le numéro 546 avec un autre téléphone et on constate bien que les deux téléphones sonnent en même temps.

Centre de service - Diagnostics - Etat/Département							
Etat de l'abonné			Etat du fournisseur ITSP			Etat du réseau BLF	
Numéro	Afficher	Type de terminal	Adresse IP	Adresse MAC	Version actuelle du logiciel	Version matérielle	Etat
546	Corentin	OpenStage 60/80	172.25.254.24	00:1a:e8:6b:9d:e6	V3R0.52.0 HFA C01	S30817-S7403-D103-031	Activé
879	Maxence	OpenStage 15	172.25.254.34	00:1a:e8:59:5a:60	V3R0.52.0 HFA C01	S30817-S7401-D503-013	Activé
213	Noah	SIP Extension	172.25.254.14	-	-	-	Activé

Sélectionner un poste pour mobility

DISA

No SDA:

Ajouter un utilisateur Mobility

Ajouter

Nouvel utilisateur Mobility

	N° d'appel utilisateur Mobility	SDA utilisateur Mobility	Nom	Indicatif de prise réseau + Numéro de mobile	Nom d'utilisateur pour clients UC mobile	Etat
Modifier	167	-	GSM-os60	00767671958	546	Téléphone mobile avec numéro individuel