1.6.242.1020 릴리즈노트

이번 릴리즈에서는 **블루스크린 증상과 증적 파일이 올라오지 않던 문제**를 주로 고쳤습니다. 네트워크 구역 화면은 **노드를 구역에 배치하는 화면**으로 바뀌었습니다. 에이전트 화면의 부하 탭에서는 이 PC 의 시스템 사용량과 CPU·메모리·디스크 대기를 바로 볼 수 있습니다.

이번에 바뀐 것 · 한눈에

01 [신규] 에이전트 화면 부하 탭 위쪽에 시스템 사용량과 CPU·메모리·디스크 대기 게이지 추가 2
프로그램 목록만 있던 부하 탭 위쪽에 이 PC 의 시스템 사용량과 자원별 대기가 게이지로 나옵니다

02 [신규] 설정 › 시스템 › 에이전트 설정에 증적 전송 속도 상한 칸 추가 3
증적 파일이 올라오면서 회선을 많이 쓰면 전송 속도를 Mbps 단위로 제한할 수 있습니다

03 [신규] 노드 › 네트워크 구역 화면을 노드 배치·추천 구역 화면으로 교체 4
확정·불확실·충돌 같은 판정 단계 대신 어느 노드를 어느 구역에 두면 되는지 보여 줍니다

04 [개선] 파일함을 설정에서 위쪽 메뉴「파일」로 이동 5
규칙 파일이나 에이전트 파일을 다룰 때 설정까지 들어가지 않아도 됩니다

05 [개선] 에이전트 화면 증상 탭에서 증상을 종류별로 묶고 원인 프로그램별 실행 흐름으로 표시 5
한 줄씩 나열되던 증상을 시스템·에이전트·네트워크·이벤트·하드웨어로 묶었습니다

06 [개선] 블루스크린 증상이 올라오지 않거나 증상 상세에 원인이 비어 있던 문제 5
증상이 만들어지지 않던 경우 둘과 덤프를 끝까지 읽지 못하던 경우 셋을 고쳤습니다

07 [개선] 증상 상세에서 증적 파일이 올라오지 않거나 붙지 않던 문제 5
설정한 업로드 상한이 에이전트에 전달되지 않던 것과 1MB 이하 파일이 증상에 붙지 않던 것을 고쳤습니다

08 [개선] 원격 제어에서 한글 입력이 제대로 되지 않던 문제 5
한글 뒤 띄어쓰기가 빠지던 것과 한/영 키가 없는 노트북에서 전환이 되지 않던 것을 고쳤습니다

09 [개선] 명령 관리에서 결과가 큰 1:N 명령이 끝나지 않은 채 남던 문제 5
응답이 전송 한도를 넘으면 아무것도 보내지 않던 것을, 대신 실패 응답을 보냅니다

10 [개선] 느린 회선에서 에이전트 업데이트가 끝나지 않던 문제 5
내려받기가 끊기면 끊긴 지점부터 이어받고, 받는 중에 같은 파일을 또 받지 않습니다

11 [개선] 정팀장이 느린 PC 의 원인을 CPU 만 보고 판단하던 문제 5
메모리·디스크 I/O·핸들 상위 프로세스까지 보고, 디스크는 지연이 높을 때만 원인으로 봅니다

12 [개선] 증상 상세에서 정팀장이 그 증상의 기록을 근거로 답변 5
일반론 대신 그 증상이 언제·몇 번·어느 프로세스에서 났는지를 근거로 답합니다

13 [개선] 정팀장이 맞게 조사하고도「판단을 마치지 못했습니다」로 끝나던 문제 5
조사한 결과대로 결론을 내고 끝냅니다. 답이 나오는 속도도 빨라졌습니다

신규 NEW

신규


에이전트 화면 부하 탭 위쪽에 시스템 사용량과 CPU·메모리·디스크 대기 게이지 추가

에이전트 화면 › 부하

에이전트 화면 › 부하에서 이 PC 가 지금 자원을 얼마나 쓰고 있는지 볼 때

부하 탭 맨 위에 「시스템 사용량」 막대와 큰 숫자, 그리고 「CPU 대기」·「메모리(페이지)」·「디스크 대기」 원형 게이지 세 개가 나옵니다. 그 숫자를 무엇으로 계산했는지와 부팅 시각도 함께 나옵니다.

- **에이전트** 전에는 프로그램 목록만 있어서 PC 전체 사용량은 보이지 않았습니다. 프로그램별 TOP 10 은 별도 창으로 옮겼고, 그 창을 열 때만 조회합니다.



에이전트 화면 부하 탭 위쪽에 시스템 사용량과 CPU·메모리·디스크 대기 게이지 추가 · 에이전트 화면 › 부하 · 「시스템 사용량」 막대와 CPU 대기·메모리(페이지)·디스크 대기 게이지, 왼쪽에 부팅 시각

신규


설정 › 시스템 › 에이전트 설정에 증적 전송 속도 상한 칸 추가

설정 › 시스템 › 에이전트 설정

증상의 증적 파일이 올라오면서 사내 회선을 많이 차지할 때

설정 › 시스템 › 에이전트 설정의「업로드/다운로드 속도 상한 (Mbps)」에 0 부터 1000 사이의 값을 넣습니다. 0 을 넣으면 제한하지 않습니다. 저장한 적이 없으면 에이전트 기본값인 4 가 보입니다.

- **서버** 이 값은 증적 업로드와 에이전트의 파일 내려받기에 함께 적용됩니다. 범위를 벗어난 값은 0 또는 1000 으로 맞춰 저장합니다.



설정 › 시스템 › 에이전트 설정에 증적 전송 속도 상한 칸 추가 · 설정 › 시스템 › 에이전트 설정 ·「업로드/다운로드 속도 상한 (Mbps)」, 위로 청크·파일 전체 상한

신규


노드 › 네트워크 구역 화면을 노드 배치·추천 구역 화면으로 교체

노드 › 네트워크 구역

노드 › 네트워크 구역에서 어느 노드에 무엇을 해야 하는지 알기 어려울 때

「구역 요약」에서 구역마다 노드가 몇 대인지와 아직 배치되지 않은 노드를 봅니다. 「노드 목록」에서 노드를 골라 구역에 배치합니다. 배치되지 않은 노드에는 IP 대역·출구 IP·게이트웨이를 보고 고른 추천 구역이 나옵니다. 배치한 노드가 다른 곳에서 접속하면 「구역 밖 접속」으로 표시합니다.

- **매니저** 구역이 하나도 없으면 서버가 묶어 둔 구역 후보에서 시작합니다. 구역을 저장하거나 게이트웨이를 추가하면 추천 구역을 다시 계산합니다. 예전 화면의 주소로 열면 노드 목록이 예전 화면에 가장 가까운 필터를 건 상태로 열립니다. 대시보드에 둔 네트워크 구역 위젯도 새 화면으로 바뀝니다.



노드 › 네트워크 구역 화면을 노드 배치·추천 구역 화면으로 교체 · 노드 › 네트워크 구역 › 구역 요약 · 배치·미배치 노드 수와 「확인하고 배치」 안내

개선 IMPROVED

파일함을 설정에서 위쪽 메뉴「파일」로 이동	매니저 서버 위쪽 메뉴의「파일」을 누르면 바로 파일함이 열립니다. 업로드 상한 같은 설정값은 설정 › 시스템 › 파일 설정 탭에서 바꿉니다.
에이전트 화면 증상 탭에서 증상을 종류별로 묶고 원인 프로그램별 실행 흐름으로 표시	에이전트 증상을 시스템·에이전트·네트워크·이벤트·하드웨어로 묶어 보여 줍니다. 프로세스 증상은 원인 프로그램마다 실행 흐름과 증상 화살표로 그립니다. 예전 목록은「세부 증상 보기」에서 그대로 볼 수 있습니다.
블루스크린 증상이 올라오지 않거나 증상 상세에 원인이 비어 있던 문제	에이전트 룰 크래시 당시 프로세스의 경로를 찾지 못해도 증상을 만듭니다. 블루스크린 룰은 중지 코드만 보고 판정합니다. 덤프를 만든 PC 와 Windows 빌드가 달라도 전체 메모리 덤프를 끝까지 분석해 원인 모듈까지 보여 줍니다.
증상 상세에서 증적 파일이 올라오지 않거나 붙지 않던 문제	서버 매니저 설정 › 시스템 › 에이전트 설정에서 정한 업로드 용량 상한·조각 크기·전송 속도 상한이 에이전트에 그대로 전달됩니다. 작은 증적 파일도 증상에 붙습니다. 아직 올라오는 중이면「보내는 중 (받은 크기 / 전체 크기)」을, 끝내 올라오지 못했으면「증적 없음」과 그 사유(크기 초과·압축 실패·보관 한도 초과 등)를 보여 줍니다.
원격 제어에서 한글 입력이 제대로 되지 않던 문제	매니저 에이전트 한글을 입력하고 스페이스를 누르면 띄어쓰기가 그대로 들어갑니다. LG 그램·맥북처럼 물리 한/영 키가 없는 노트북에서도 한/영 전환이 됩니다.
명령 관리에서 결과가 큰 1:N 명령이 끝나지 않은 채 남던 문제	에이전트 서버 한도를 넘는 응답은 보내지 않고 작은 실패 응답(-24)을 대신 보냅니다. 명령이 실패로 끝나므로 무엇이 잘못됐는지 알 수 있습니다.
느린 회선에서 에이전트 업데이트가 끝나지 않던 문제	에이전트 내려받기가 중간에 끊기면 처음부터 다시 받지 않고 끊긴 지점부터 이어받습니다. 내려받는 중에 다음 확인 주기가 돌아오면 그 확인은 건너뜁니다.
정팀장이 느린 PC 의 원인을 CPU 만 보고 판단하던 문제	정팀장 CPU 뿐 아니라 메모리 사용량·디스크 I/O·핸들 상위 프로세스까지 함께 보고 원인을 찾습니다. 디스크는 디스크 지연이 높을 때만 원인으로 봅니다.
증상 상세에서 정팀장이 그 증상의 기록을 근거로 답변	룰 그 증상이 언제·몇 번·어느 프로세스에서 났는지를 근거로 답합니다. 답에 나오는 증상 시각은 한국 시각으로 적습니다.
정팀장이 맞게 조사하고도「판단을 마치지 못했습니다」로 끝나던 문제	정팀장 조사한 결과대로 결론을 내고 끝냅니다.

> **값이 예전과 달라 보일 수 있는 항목**
> 업데이트 직후 예전과 달라 보이는 것이 두 가지 있습니다. 노드 › 네트워크 구역의 탭이「구역 요약」과「노드 목록」 두 개로 바뀝니다. 파일함이 설정에서 빠지고 위쪽 메뉴에「파일」이 생깁니다. 모두 의도한 변경이며 기능 이상이 아닙니다.