

## Labirinto





	_
Sprite 1  x: -210 y: 85 direzion  Script Costumi Suoni	Mentre si sposta nel labirinto, la rana ruota assumendo la direzione impostata: questo perchè è di default selezionata questa impostazione.
Script Costumi Suoni	Inseriamo un suono quando la rana colpisce il muro. Aprire la scheda suoni.
Nuovo suono: Registra Importa  1	E' possibile registrare un messaggio o importare un suono (i suoni sono disponibili nell'archivio). Nell'esempio è stato importato il suono no.
quando si clicca su punta in direzione \$00° vai a xi \$210 yi 63  per sempre se sta toccando il colore punta in direzione \$00° vai a xi \$210 yi 63  produci suono no v	Inserire il codice.
quando si clicca su punta in direzione 90 vai a xi 2210 yi 85 per sempre se sta toccando il colore punta in direzione 90 vai a xi 2210 yi 85 produci suono no se sta toccando Stella produci suono il vi	Con una procedura similare possiamo inserire un suono quando la rana raggiunge una stella. La rana continuerà però a toccare la stella, quindi il suono verrà riprodotto all'infinito (provare!)
quando si clicca su  punta in directione 907  vail a x: 210 y: 63  per sempre  se sta toccando il colore punta in directione 907  vail a x: 2210 y: 63  produci suono 107  se sta toccando 8tella produci suono 217  ferma tutto	Aggiungere quindi il blocco "ferma tutto" (nonostante sia rosso è nella scheda arancio). Quando la rana tocca la stella viene riprodotto il suono si e poi il programma si blocca.
Nuovo costume: Disegna   Impurta   WebCam    1	Il programma potrebbe essere completo. Possiamo migliorando inserendo un'animazione alla rana. Importare gli altri costumi.
quando si preme il tasto freccia sinistra punta in direzione 30 v passa al costume seguente fai § passi  quando si preme il tasto freccia su punta in direzione 0 v passa al costume seguente fai § passi	Completare il codice modificando il costume mentre la rana si muove (inserire il codice in tutti gli eventi relativi alla pressione delle frecce)