




## Atenção:


Esta instalação é somente para clientes que possui somente o contrato do sistema Dmaster SNGPC;

### 1. Preparando o computador.

#### 1.1. Clicar em Iniciar e depois em Painel de Controle. E depois configurar o tipo de exibição para Categoria.



#### 1.2. Clicar em Rede e Internet, em Central de Rede e Compartilhamento e depois em Alterar as configurações de compartilhamento avançadas.



**1.3.** Na tela seguinte marcar as seguintes opções:

- Ativar descoberta de rede.
- Ativar compartilhamento de arquivo e impressora.
- Desativar compartilhamento de pasta pública
- Usar criptografia de 128 bits (...).
- Desativar compartilhamento protegido por senha.

Após marcar todas essas opções clicar em **Salvar Alterações**.

## ... > Configurações de compartilhamento avançadas

Redes privadas

Redes públicas

Perfil atual ^

### Descoberta de rede

Seu computador pode localizar e ser encontrado por outros dispositivos na rede

Ativado



### Compartilhamento de arquivos e impressoras

Permitir que outras pessoas na rede acessem arquivos e impressoras compartilhados neste dispositivo

Ativado



Todas as redes

### Compartilhamento de pasta pública

Permitir que outras pessoas na rede leiam e gravem arquivos em Pastas públicas

Ativado



### Conexões de compartilhamento de arquivos

Usar criptografia de 128 bits para dispositivos que dão suporte a ela

Criptografia de 128 bits (Recomendado) ^

### Compartilhamento protegido por senha

Somente as pessoas que têm uma conta de usuário e senha neste computador podem acessar arquivos compartilhados, impressoras e pastas públicas

Desativado



**2.** Alterar o **nome** do Computador para o padrão do sistema e **reiniciar** o computador.

Aplicativos instalados

Opções de Energia

Visualizador de Eventos

Sistema

Gerenciador de Dispositivos

Conexões de Rede

Gerenciamento de Disco

Gerenciamento do Computador

Terminal

Terminal (Administrador)

Gerenciador de Tarefas

Configurações

Explorador de Arquivos

Pesquisar

Executar

Desligar ou sair

Área de Trabalho

Suporte03

OptiPlex 3060

Renomear este computador

### Especificações do dispositivo


Copiar

Nome do dispositivo	Suporte03
Nome completo do dispositivo	Suporte03.intra.microecia
Processador	Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (2.81 GHz)
RAM instalada	8,00 GB (utilizável: 7,83 GB)
ID do dispositivo	72F52D3E-297A-4CA9-AC88-A501C5EE3D4A
ID do Produto	00330-51942-16424-AAOEM
Tipo de sistema	Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64
Caneta e toque	Nenhuma entrada à caneta ou por toque disponível para este vídeo


Links relacionados Domínio ou grupo de trabalho Proteção do sistema Configurações avançadas do sistema

3. Realizar a cópia e transferência dos arquivos referente ao sistema.


- 3.1. Copiar e transferir a pasta **MCSngpc** em **\arquivos\Suporte\05. Sistemas**, colar a pasta em **C:\**. Criar uma pasta vazia chamada **MCUtil**.



- 3.2. Copiar e transferir o arquivo **SngpcNet.exe** em **\arquivos\Suporte\02. Atualização de Executaveis\MCSngpc** e colar na pasta **MCSngpc** em **C:\\MCSngpc**.



- 3.3. Copiar e transferir todos os arquivos da pasta **MCBackup** em **\arquivos\Suporte\02. Atualização de Executaveis\\MCBackup** e colar na pasta **MCSngpc** em **C:\\MCSngpc**.



- 3.4. Copiar e transferir o arquivo **1. MCDados Instalacao Dmaster Farma e Sngpc XX-XX.mdf** em **\arquivos\Suporte\04. Banco de Dados** e colar este arquivo na pasta **MCSngpc** em **C:\\MCSngpc** e renomeá-lo para **MCDados.mdf**.




4. Após a cópia dos arquivos iniciaremos a instalação e configuração dos sistemas.

#### 4.1. Copiar o **setupServidor.exe** do caminho **\arquivos\Suporte\03. Instaladores**

	Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
	Versão anteriores	04/04/2022 12:42	Pasta de arquivos	
AS	dotNet 4.8 - Offline.exe	24/03/2021 10:26	Aplicativo	114.630 KB
	dotNet-4.8 - Web.exe	24/03/2021 09:40	Aplicativo	1.445 KB
	setupServidor.exe	20/09/2019 10:00	Aplicativo	575.688 KB
	setupTerminal.exe	20/09/2019 10:02	Aplicativo	30.413 KB
	SQLEXPRWT_x64_PTB.exe	08/11/2016 10:37	Aplicativo	284.980 KB
	SQLEXPRWT_x86_PTB.exe	08/11/2016 10:37	Aplicativo	269.359 KB
	SqlNativeClientx64.msi	28/06/2011 15:55	Pacote do Windo...	8.262 KB
	SqlNativeClientx86.msi	28/06/2011 15:54	Pacote do Windo...	4.792 KB

#### 4.2. Cole na MCUtil da máquina do cliente e execute o arquivo **setupServidor.exe**.

- Caso o computador não possua o Net Framework 3.5 e/ou 4.0 instalado, o instalador irá solicitar o download e instalação do mesmo.



#### 4.3. Clicar em **Install** e aguardar.

#### 4.4. Será gerada a tela como mostrada abaixo. Clicar em **Next >** e depois clicar em **Install**.



#### 4.5. Caso não ocorra nenhum problema com a instalação, será gerada uma tela igual a imagem abaixo. Clicar em **Finish**.



- 4.6. Após a instalação será gerada uma tela de configurações. Todas as opções já estarão marcadas como padrão, mas é orientado a verificar se será necessário realizar alguma alteração.

Verificar se este computador será o **Terminal de Backup**, se sim, o parâmetro deverá ser marcado. Marcar o parâmetro **anexar banco de dados**.

Clicar em **Executar**.

**\*Se for necessário fazer alguma alteração. Clicar em Alterar e digitar a senha do dia.**

### Instalador DMASTER

#### Servidor

<input checked="" type="checkbox"/>	Central de ações do Windows	<input checked="" type="checkbox"/>	Compartilhamento de diretórios
<input checked="" type="checkbox"/>	Segurança disco local C:\	<input checked="" type="checkbox"/>	Atalhos do Sistema no desktop
<input checked="" type="checkbox"/>	Firewall do Windows	<input type="checkbox"/>	Terminal de Backup
<input checked="" type="checkbox"/>	Opções de energia do Windows		
<input checked="" type="checkbox"/>	Formato de data e hora		
<input checked="" type="checkbox"/>	SQL Server 2008 R2	<input checked="" type="checkbox"/>	Registrar DLL VB6
<input checked="" type="checkbox"/>	Atualizar usuário do SQL Server	<input checked="" type="checkbox"/>	DLL's Impressoras fiscais
<input checked="" type="checkbox"/>	Anexar banco de dados	<input checked="" type="checkbox"/>	Instalar fontes
<input type="checkbox"/>	Restaurar banco de dados		

Inicie o processo de Instalação



Alterar



Executar

- 4.7. Marcar todos os sistemas que serão configurados neste servidor e clicar em **Gravar**.

## Sistemas

-  DMASTER - FARMA
-  DMASTER - SHOP
-  DMASTER - ECF
-  DMASTER - SNGPC
-  DMASTER - NFe
-  DMASTER - Backup

Gravar

- 4.8.** Aguardar a instalação do SQL Server. Poderá demorar vários minutos. Clicar em **OK** na mensagem gerada.

Fechar a tela do instalador.

### DMASTER

Instalação concluída com sucesso!

OK

### Instalador DMASTER

#### Servidor

- |  |  |
|--|--|
|  Central de ações do Windows     |  Compartilhamento de diretórios |
|  Segurança disco local C:\       |  Atalhos do Sistema no desktop  |
|  Firewall do Windows             |  Terminal de Backup             |
|  Opções de energia do Windows    |  |
|  Formato de data e hora          |  |
| <br>   |  |
|  SQL Server 2008 R2              |  Registrar DLL VB6              |
|  Atualizar usuário do SQL Server |  DLL's Impressoras fiscais      |
|  Anexar banco de dados           |  Instalar fontes                |
|  Restaurar banco de dados        |  |

Processo finalizado com sucesso !




Alterar



Executar

- 5.** Exportar e importar dados da empresa.

**5.2.** Abrir o arquivo **DM Configurações** e digitar a senha do dia.



### 5.3. Clicar em Dados da empresa

DMASTER

Configurações      Operações no SQL

Backup	NFe	F. popular	Scanner receitas	Impressora etiqueta	PENSEBANK
Integração	Transferência	Convênio BIG	Dados da empresa	Orçamentos (SHOP)	Etiqueta de Receita
Log Aplicativos	NFCe	Dados do contador	Object Pro	iMendes	Grupo SmartPed

6.4. Na tela seguinte, na aba **Exportação**, inserir o código do cliente, apertar **Enter** e o nome fantasia do estabelecimento será carregado. Após as informações de código e nome fantasia carregados, clicar em **Exportar Dmaster**. Será aberta a tela para inserir login e senha do controle interno Dmaster. Após inserir a informações, clicar em **Entrar**.

Dados do cliente

Exportação Importação

Código 2038	Nome fantasia DMASTER AUTOMACAO LTDA
----------------	---

Exportar DMASTER


Login DMASTER

Usuário

Senha

Entrar

6.5. Clicar em **Importação**. Clicar em **pesquisar** e selecionar o arquivo para ser importado. Após selecionar o arquivo **.json**, clicar em **Abrir** e logo após, clicar em **Importar Dados**.



## Dados do cliente

Exportação Importação

Path arquivo .JSON

Pesquisar

Importar Dados

## 7. Configurar o backup.

**7.1.** Clicar em **Configuração > Backup**. Configurar o backup com os dados corretos. Clicar em **Gravar** e o backup será iniciado automaticamente.

DMASTER

## Configuração do backup

Farma / Shop  Sngpc

Caminho do backup

\TERMINAL\MCBKP

Atualiza IP

NÃO

Porta SQL

1433

Envia SMS

NÃO

Mensagem SMS

Peca ja pelo tele entregas


Gravar

## 8. Após as instalações, iremos configurar o **DMASTER - Sngpc**.

**8.1.** Abrir o arquivo **Config.ini** em **C:\MCsngpc** e realizar as seguintes configurações:

- Em Servidor digitar: **LocalHost**;
- Em Base digitar: **MCDados**;
- Em StatusManipulacao digitar: **0** (**Se cliente não trabalhar com produto manipulado**)  
**1** (**Se cliente trabalhar com produto manipulado**);
- Em VerificacaoOnLine digitar **1**

Salvar e fechar o arquivo após as alterações.



## 8.2. Abrir o sistema **Dmaster Sngpc**. O mesmo deverá abrir normalmente.



9. Servidor **Dmaster Sngpc** instalado e configurado.