Manual de Usuario — Superusuario

Sistema SICOV Protegeme Perfil: Superadministrador (`superadmin`)

Versión	1.0
Fecha	19 de marzo de 2026
Elaborado por	Edgar Mejia
Empresa	Itfusion SAS

> © 2026 Itfusion SAS. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la copia, reproducción, distribución o modificación de este documento sin autorización expresa de Itfusion SAS.

¿Qué puede hacer el Superusuario?

El Superusuario tiene el nivel de acceso más alto del sistema. Además de todas las funciones del Administrador, puede **crear, configurar, activar y desactivar empresas** que usan la plataforma. Es el perfil de soporte técnico y gestión de clientes de Protegeme.

---

1. Acceso al Sistema

Iniciar Sesión

1. Ingrese a la plataforma web desde su navegador.
2. Escriba su **usuario** y **contraseña** de superusuario.
3. Active la casilla **"Acepto la política de privacidad"**.
4. Haga clic en **Iniciar Sesión**.

> El Superusuario puede ver en el menú lateral una sección exclusiva llamada **Administración** que no aparece para ningún otro perfil.

---

2. Funciones Exclusivas del Superusuario

Acceder a la Gestión de Empresas

- En el menú lateral haga clic en **Administración → Empresas**.
- Verá el listado completo de todas las empresas registradas en el sistema.

---

3. Gestión de Empresas

Ver el Listado de Empresas

- La tabla muestra: nombre de la empresa, NIT, estado (activo/inactivo) y fecha de creación.
- Puede buscar una empresa por nombre o NIT.

Crear una Nueva Empresa

1. Haga clic en **Nueva Empresa**.
2. Complete los datos:
    - **Nombre** (obligatorio): razón social de la empresa.
    - **NIT**: número de identificación tributaria.
    - **Dirección**, **teléfono**, **número móvil**.
    - **Tipo de paquete**: Basic, Enterprise o Test.
    - **Cantidad máxima de usuarios**.
    - **ID Vigilado** y **Token Vigilado**: credenciales de integración con Supertransporte (SICOV). Estos valores los entrega Supertransporte a cada empresa vigilada.
    - **Formato de consecutivo**: configuración del formato de los documentos generados.
3. Haga clic en **Crear Empresa**.

Crear el Usuario Administrador de una Empresa

Una vez creada la empresa, debe crear el usuario administrador que la gestionará:

1. En el listado de empresas haga clic en la empresa.
2. Busque la opción **Crear usuario administrador**.
3. Complete los datos del usuario: nombre, usuario, contraseña y correo.
4. El nuevo administrador podrá iniciar sesión y gestionar su empresa de forma independiente.

Editar una Empresa

1. Haga clic en la empresa en el listado.
2. Modifique los campos necesarios (nombre, NIT, paquete, credenciales SICOV, formatos, etc.).
3. Guarde los cambios.

> **Nota sobre el ID Vigilado:** Si no se especifica un ID Vigilado al crear la empresa, el sistema lo calcula automáticamente a partir del NIT. Si el NIT de la empresa es el mismo que su ID Vigilado en Supertransporte, no es necesario llenarlo manualmente.

Activar o Desactivar una Empresa

1. En el listado de empresas busque la empresa.
2. Use el botón de **Activar** o **Desactivar**.
3. Al desactivar, debe ingresar el **motivo de desactivación** (ej. "Contrato vencido", "Mora en pagos").
4. Una empresa desactivada no puede operar en el sistema: sus usuarios no podrán iniciar sesión.
5. Al activar nuevamente, el sistema registra la fecha de reactivación.

---

4. Funciones Heredadas del Administrador

El Superusuario también puede realizar todas las acciones de un Administrador dentro de cualquier empresa. Consulte el **Manual del Administrador Web** para el detalle de:

- Gestión de vehículos.
- Gestión de conductores.
- Gestión de personal (staff).
- Alistamientos y sincronización SICOV.
- Mantenimientos correctivos y preventivos.
- Catálogos (partes, proveedores, tipos de respuesta).
- Configuración de la empresa (logo, mecánico, inspector por defecto).
- Reportes de auditoría SICOV.

---

5. Configuración de Credenciales SICOV (Integración con Supertransporte)

Esta es una de las configuraciones más críticas. Sin estas credenciales, los alistamientos no pueden reportarse a Supertransporte.

Campos requeridos por empresa

Campo	Descripción
vigiladoId	Número de identificación de la empresa ante Supertransporte. Normalmente es el NIT sin dígito de verificación.
vigiladoToken	Token de autenticación otorgado por Supertransporte a la empresa para el envío de datos SICOV.

¿Cómo obtener estas credenciales?

Las credenciales son proporcionadas por **Supertransporte** directamente a cada empresa vigilada. El superusuario debe solicitarlas a la empresa cliente y registrarlas en el sistema.

¿Qué pasa si las credenciales son incorrectas?

Los alistamientos quedarán en estado **Fallido** después de intentar sincronizarse. Revise las credenciales y corrija los valores en la edición de la empresa.

---

6. Tipos de Paquetes

Al crear o editar una empresa puede asignar un tipo de paquete:

Paquete	Descripción
Basic	Acceso estándar con funciones básicas.
Enterprise	Acceso completo con todas las funciones avanzadas.

Paquete	Descripción
Test	Modo de prueba. Los alistamientos se marcan como "Demo" y no se reportan a Supertransporte.

7. Preguntas Frecuentes

¿Cuántas empresas puede gestionar el Superusuario? No hay límite. El Superusuario puede crear y gestionar todas las empresas que sean necesarias.

¿Puede el Superusuario acceder a los datos de todas las empresas? Sí. El Superusuario tiene visibilidad total sobre todas las empresas y sus datos.

¿Qué pasa si desactivo una empresa por error? Puede reactivarla inmediatamente usando el botón de Activar. El sistema registra tanto la fecha de desactivación como la de reactivación.

¿Los administradores de cada empresa pueden ver datos de otras empresas? No. Cada administrador solo puede ver y gestionar los datos de su propia empresa. La separación de datos entre empresas es automática y está garantizada por el sistema.

¿Cómo sé si una empresa está teniendo problemas con la sincronización SICOV? Puede revisar el reporte de Auditoría SICOV de la empresa o verificar si tiene alistamientos acumulados en estado Fallido o Expirado.

¿Puede el Superusuario iniciar sesión en la app móvil? Sí, con las mismas credenciales, pero la app móvil no tiene funcionalidades exclusivas para el superusuario. Su uso principal es la plataforma web.

¿Cómo cambio las credenciales SICOV de una empresa? Vaya a **Administración → Empresas**, seleccione la empresa, edite los campos **vigiladoId** y **vigiladoToken** y guarde.