

Manual do Usuário — Sistema de Automação NFe

Guia passo a passo para configurar e usar o sistema no dia a dia.

Índice

1. [Antes de começar](#)
 2. [Primeira vez no sistema](#)
 3. [Configurações do Sistema](#)
 4. [Parâmetros ERP](#)
 5. [Painel Execução e Notas \(robô\)](#)
 6. [Importação manual de XML](#)
 7. [Logs do Robô](#)
 8. [Veículos e Itens](#)
 9. [Dúvidas frequentes](#)
-

1. Antes de começar

O que você precisa

Item	Descrição
Programa	lançamento-conta-apagar.exe
Acesso ao ERP	URL de login, usuário e senha com permissão para NFe e relatórios
Internet	Para consulta SEFAZ e sincronização
E-mail (opcional)	Conta SMTP para envio automático de relatórios

Abas do sistema

Após o acesso liberado:

- **Painel do Robô** — notas, parâmetros, veículos, itens e importação XML
- **Configurações do Sistema** — ERP, e-mail e transportadora
- **Logs do Robô** — acompanhamento das execuções

Sub-abas do **Painel do Robô**:

Sub-aba	Função
Execução e Notas	Painel das notas e INICIAR AUTOMAÇÃO
Parâmetros ERP	Período, filial/UE, placas, combustíveis e relatórios
Veículos Ativos	Frota sincronizada do ERP
Itens	Itens e grupo indefinido
Importa XML	Envio manual de XMLs

2. Primeira vez no sistema

Passo 1 — Abrir o programa

Execute `lançamento-conta-apagar.exe`. A janela abre maximizada.

Passo 2 — Se aparecer “Sistema bloqueado”

1. Vá em **Configurações do Sistema**.
2. Preencha **Razão social (transportadora)** (ex.: `Transportes Silva Ltda`).
3. Clique em **Salvar transportadora e gerar ID**.
4. Anote o **ID desta instalação** que aparece na tela.
5. Envie o ID para o suporte/aguardar liberação.
6. Depois da liberação, clique em **Verificar licença** no topo da tela.

Passo 3 — Uso normal

Com o sistema liberado, aparecem todas as abas. Siga a ordem do [checklist](#) no final deste manual.

3. Configurações do Sistema

Acesse **Configurações do Sistema**.

3.1 Dados do ERP (Web)

Campo	O que preencher
Link do Sistema	URL da tela de login do ERP
Usuário	Login no ERP
Senha	Senha do usuário

1. Preencha os três campos.
2. Teste o login manualmente no ERP com os mesmos dados.

3. Se preencher um campo do ERP, preencha todos.

3.2 Disparo de e-mail (opcional)

Campo	O que preencher
SMTP	Ex.: smtp.gmail.com ou smtp.office365.com
Porta	465 com SSL ou 587 sem SSL
Usar SSL/TLS	Conforme o provedor
E-mail	Conta remetente
Senha E-mail	Senha ou senha de aplicativo
Destinos	E-mails separados por vírgula

Agendamento — marque apenas uma opção:

Opção	Quando envia
Por hora	A cada X hora(s) informadas
Diário às 23:59	Todo dia às 23:59
Semanal	Segunda-feira às 00:00
Mensal	Último dia do mês às 23:59

Os relatórios automáticos enviam **notas com erro** e **itens com grupo INDEFINIDO**.

3.3 Transportadora

Campo	Uso
Razão social	Nome da empresa
ID desta instalação	Código único do seu computador — anote para o suporte

3.4 Salvar

1. Revise os campos preenchidos.
2. Clique em **Salvar Configurações** (ou **Salvar transportadora e gerar ID** se ainda estiver bloqueado).
3. Confira a mensagem de confirmação.

4. Parâmetros ERP

Acesse **Painel do Robô** → **Parâmetros ERP**. O botão **Salvar Parâmetros** fica na parte inferior.

4.1 Período

Campo	Uso
Mês / Ano	Período da consulta SEFAZ
Últimos 30 dias	Ignora mês/ano e usa os últimos 30 dias a partir de hoje

4.2 Filial e UE (opcional)

Campo	Uso
Cod. Filial	Código da filial no ERP
Cod. Unid. Embarque	Código da UE no ERP

Com os dois preenchidos, todas as notas usam essa filial/UE. Deixe em branco para o ERP decidir.

4.3 Placa e KM

Placa — use `1` na posição dos números da placa (ex.: `PLACA: AAA-1A11`). Vários modelos separados por vírgula.

KM — use `1` onde começa a quilometragem (ex.: `KM: 1`, `ODO: 1`).

4.4 Combustíveis

Preencha os códigos de item no ERP: Etanol, Gasolina, Diesel S10, Diesel S500 e ARLA 32.

4.5 Grupo INDEFINIDO

Informe o código do grupo INDEFINIDO cadastrado em `Tabelas → Despesas/Receitas → Grupos`.

4.6 Relatórios ERP

Campo	Obrigatório
Cód. Relatório Veículos	Sim
Cód. Relatório Itens	Sim

Colunas do relatório de veículos: `codVeiculo`, `placa`, `veiculoProprio`

Colunas do relatório de itens: `codItemD`, `descGrupoImp`, `descNegocioImp`, `descricao`

4.7 Salvar

Clique em **Salvar Parâmetros** e aguarde a confirmação.

5. Painel Execução e Notas (robô)

5.1 Painel

A coluna **Inserção** mostra quando a nota entrou no painel. Use **Limite linhas** (padrão 100) e os filtros de data, código, nota e status.

5.2 Iniciar automação

1. Confirme **Configurações** e **Parâmetros ERP** salvos.
2. Clique em ► **INICIAR AUTOMAÇÃO**.
3. Para parar, clique em ■ **PARAR**.
4. Acompanhe em **Logs do Robô** e no status na parte inferior.

O robô consulta o SEFAZ, processa as notas e, ao terminar um ciclo, aguarda **2 minutos** e retoma sozinho.

5.3 Lançar uma nota pelo filtro

1. Filtre pelo **Nº nota**.
2. Se não estiver **Importado**, confirme **Sim** para lançar.
3. Se a nota não aparecer, o sistema pode perguntar se é **compra para estoque**.

5.4 Relatório

Imprimir Relatório → **PDF** (navegador) ou **XLS** (pasta Downloads), respeitando os filtros ativos.

6. Importação manual de XML

1. **Importa XML** → 📁 **Pasta XML**.
2. **Recarregar** se adicionar arquivos.
3. ► **Iniciar Importação** (lotes de até 250 XMLs).

Não inicie o robô principal durante uma importação XML em andamento.

7. Logs do Robô

Filtre por data/hora e número da nota para localizar erros.

Campo	Exemplo
Data/Hora	26/05/2026 08:00
Nº Nota	1441

Clique em **Filtrar**. Use **Limpar Filtros** ou **Limpar Logs** quando necessário.

8. Veículos e Itens

Veículos Ativos — lista da frota; atualiza ao abrir a aba.

Itens — filtre, imprima relatórios e migre itens INDEFINIDO quando disponível na tela.

9. Dúvidas frequentes

O sistema abre bloqueado

Normal na primeira vez. Salve a transportadora, anote o ID, aguarde liberação e clique em **Verificar licença**.

O robô não inicia

Verifique: acesso liberado, ERP configurado, parâmetros ERP salvos e códigos dos relatórios preenchidos.

E-mail automático não chega

Confira SMTP, porta, SSL, senha (ou senha de app) e destinatários. Todos os campos de e-mail devem estar preenchidos.

Relatório de veículos/itens vazio

Confira os códigos dos relatórios no ERP e se as colunas têm os nomes exatos indicados na seção 4.6.

Filial/UE não aplicou

Salve novamente os códigos em **Parâmetros ERP**.

Ordem recomendada de configuração (checklist)

- [] 1. Salvar **transportadora** e anotar o **ID** (se bloqueado)
- [] 2. **Verificar licença** após liberação
- [] 3. **Configurações** → ERP (link, usuário, senha) → **Salvar**
- [] 4. **Parâmetros ERP** → período (ou últimos 30 dias)
- [] 5. Códigos dos relatórios de veículos e itens + grupo INDEFINIDO
- [] 6. Placa, KM e combustíveis (se usar)
- [] 7. Filial/UE (se usar lançamento fixo) → **Salvar Parâmetros**

- [] 8. (Opcional) E-mail e agendamento → **Salvar Configurações**
 - [] 9. **Execução e Notas** → **INICIAR AUTOMAÇÃO**
 - [] 10. Acompanhar em **Logs do Robô**
-

Manual do usuário — Automação NFe.