

Promoción del Cliente Existente (WS_GUI_XXX_DC2) a Controlador de Dominio

Objetivo

Ampliar el dominio creado en la **Actividad1** promocionando el cliente existente **WS_GUI_XXX_DC2** como un **segundo controlador de dominio**.

Preparación: En la máquina WS_GUI_XXX_DC2 (el cliente de la Actividad1), asegúrate de que tiene una IP estática y que puede comunicarse con el primer controlador de dominio WS_GUI_XXX_DC1.

Instalación de Roles y Características:

Instala el rol de Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) en WS_GUI_XXX_DC2, tal como se hizo en la Tarea 1.

Ve al Administrador del Servidor y selecciona Agregar roles y características.

Aquí agregamos los roles de Servicios de dominio y DNS.

Asistente para agregar roles y características

SERVIDOR DE DESTINO
WS-GUI-PSMR-DC2.psmr.local

Confirmar selecciones de instalación

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados

Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en **Instalar**.

☒ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opcionales, haga clic en **Anterior** para desactivar las casillas.

- Administración de directivas de grupo
- Herramientas de administración remota del servidor
- Herramientas de administración de roles
- Herramientas de AD DS y AD LDS
 - Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
- Herramientas de AD DS
 - Centro de administración de Active Directory
 - Complementos y herramientas de línea de comandos de AD DS
- Servicios de dominio de Active Directory

[Exportar opciones de configuración](#)
[Especifique una ruta de acceso de origen alternativa](#)

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Promoción a Controlador de Dominio:

Tras la instalación del rol de AD DS, inicia el Asistente para la configuración de AD DS.

Selecciona la opción de Agregar un controlador de dominio a un dominio existente.

Selecciona el dominio que creaste en la Actividad1 (por ejemplo, ctp.local).

Cuando se haya instalado, dentro de la configuración de controlador de dominio tenemos que poner el dominio y la contraseña del primer dominio

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Configuración de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
WS-GUI-PSMR-DC2.psmr.local

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☒ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☐ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Dominio: psmr.local Seleccionar...

Proporcionar las credenciales para realizar esta operación


PSMR\Administrador Cambiar...

Más información sobre configuraciones de implementación

< Anterior Siguiete > Instalar Cancelar


Asegúrate de que este servidor también funcione como servidor DNS, proporcionando redundancia al primer controlador de dominio.

Para asegurarnos, tenemos que instalar primeramente el servidor DNS




Replicación de Active Directory: Elige replicar desde el controlador de dominio WS_GUI_XXX_DC1.

Para replicar usando el asistente, tenemos en las opciones adicionales la opción de replicado.



Finalización: Completa la promoción, reinicia la máquina y verifica que WS_GUI_XXX_DC2 ahora sea un controlador de dominio adicional en el entorno.


Aquí vemos que el segundo servidor se convierte en controlador de dominio.



Comprobaciones del Segundo Controlador de Dominio

Verificación de la Replicación: Asegúrate de que la replicación entre WS_GUI_XXX_DC1 y WS_GUI_XXX_DC2 funcione correctamente.

He creado un usuario en DC2 para demostrar que, al ejecutar el comando repadmin /syscall /AdeP, se replica el usuario en DC1



```
PS C:\Users\Administrador.PSMR> repadmin /syncall /AdeP
Sincronizando todos los NC guardados en WS-GUI-PSMR-DC2.
Sincronizando partición: DC=ForestDnsZones,DC=psmr,DC=local
MENSAJE DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA: La siguiente replicación está en curso:
De: CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-PSMR-DC2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=psmr,DC=l
ocal
A : CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-PSMR-DC,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=psmr,DC=l
ocal
MENSAJE DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA: La siguiente replicación se completó correctamente:
De: CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-PSMR-DC2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=psmr,DC=l
ocal
A : CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-PSMR-DC,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=psmr,DC=l
ocal
MENSAJE DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA: SyncAll terminado.
Se terminó SyncAll correctamente.

Sincronizando partición: DC=DomainDnsZones,DC=psmr,DC=local
MENSAJE DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA: La siguiente replicación está en curso:
De: CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-PSMR-DC2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=psmr,DC=l
ocal
A : CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-PSMR-DC,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=psmr,DC=l
ocal
MENSAJE DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA: La siguiente replicación se completó correctamente:
De: CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-PSMR-DC2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=psmr,DC=l
ocal
```

Verificación del DNS: Revisa que ambos controladores de dominio están funcionando como servidores DNS, respondiendo a las solicitudes de resolución de nombres dentro del dominio.

Si hacemos ping a psmr.local, hará ping al segundo controlador de dominio que es quién tiene el servidor DNS instalado.

```
PS C:\Users\Administrador> ping psmr.local

Haciendo ping a psmr.local [192.168.179.27] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.179.27: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.27: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.27: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.27: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.179.27:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Este es el segundo controlador de dominio.

```
PS C:\Users\Administrador.PSMR> ping psmr.local

Haciendo ping a psmr.local [192.168.179.27] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.179.27: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.27: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.27: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.27: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.179.27:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```