

## 第3章 构建UI界面

谢涛



#### 本章主要内容

- >视图容器组件
- >基础内容组件
- > 表单组件
- ▶导航组件

- >媒体组件
- ▶地图组件
- > 画布组件
- >本章案例





# 第3章 构建UI界面 第1节 视图容器组件(1)

谢涛



## 内容提要

- ▶view视图容器
- >scroll-view可滚动视图区域





#### 视图容器组件

- ▶视图容器组件共有5种:
  - ✓ view视图容器
  - ✓ scroll-view可滚动视图区域
  - ✓ swiper滑块视图容器
  - ✓ movable-view可移动视图容器
  - ✓ cover-view覆盖原生组件的视图容器





#### 1、view视图容器

- ▶view视图容器是WXML界面布局的基础组件
- ▶它的使用与html中的div类似
- >主要用于界面的布局
- 〉该容器有自己的属性





## view属性

属性	类型	默认值	说明
hover	Boolean	false	是否启用单击态
hover-class	String	none	指定按下去的样式类。当其值为 none时,没有单击态效果
hover-start- time	Number	50	按住后多久出现单击态,单位毫秒
hover-stay- time	Number	400	手指松开后单击态保留时间,单 位毫秒



### 2、scroll-view可滚动视图区域

- > scroll-view可滚动视图区域允许视图区域内容横向滚动或者纵向滚动
- > 类似于浏览器的横向滚动条和垂直滚动条
- 〉拥有自己的属性和事件





#### scroll-view属性

属性	类型	默认值	说明
scroll-x	Boolean	false	允许横向滚动
scroll-y	Boolean	false	允许纵向滚动
upper- threshold	Number	50	距顶部/左部多远时(单位px),触发scrolltoupper事件
lower- threshold	Number	50	距底部/右部多远时(单位px),触发scrolltolower事件
scroll-top	Number		设置竖向滚动条位置
scroll-left	Number		设置横向滚动条位置
scroll- into-view	String		值应为某子元素id,则滚动到该元素,元素顶部对齐滚 动区域顶部
bindscroll toupper	EventH andle		滚动到顶部/左边,会触发scrolltoupper事件
bindscroll tolower	EventH andle		滚动到底部/右边,会触发scrolltolower事件
bindscroll	EventH andle		滚动时触发,event.detail={ scrollLeft, scrollTop, scrollHeight, scrollWidth, deltaX, deltaY)