

위키토키

📄 화면	비어 있음
# 우선순위	비어 있음
👥 담당자	비어 있음
🔗 API 링크	비어 있음
≡ 기능명	비어 있음
📁 분류	비어 있음
≡ 비고	비어 있음
⚙ 상태	● 시작 전

[기능설명](#)

[진입조건](#)

[입력항목](#)

[처리 흐름](#)

[결과](#)

[예외처리](#)

[~~일 경우](#)

기능설명

- **PTT(Push-To-Talk) 소통:** 버튼을 누르는 동안에만 음성이 전송되는 실시간 무전 기능.
- **실시간 오디오 스트리밍:** 별도의 녹음 파일 전송 과정 없이 음성이 실시간으로 상대방에게 송출됨.
- **위치 연동:** 스마트폰을 꺼내지 않고 스마트워치 화면의 버튼 터치만으로 즉각적인 무전 가능.

진입조건

- 메인 지도 페이지에서 특정 친구의 마커 또는 프로필 팝업 내 '무전' 아이콘 클릭 시.
- 친구 목록(DM 리스트)에서 무전 모드로 진입 시.

입력항목

- 리스트

이름	데이터 타입	형식	비고
음성 데이터	Flow	Real-time Audio	마이크 권한 필수
PTT 버튼 상태	Boolean	Touch Down / Up	사용자가 버튼을 누르고 있는지(False) 실시간 상태
대상 사용자 ID	String	User UID	무전을 수신할 상대방의 ID

처리 흐름

- 무전 모드 활성화: 사용자가 무전 버튼을 누르면 마이크 권한을 확인하고 오디오 세션을 엽니다.
- 시각적 피드백: 버튼 주변에 파동 애니메이션을 노출하여 '송신 중'임을 표시.
- 무전 전달
 - **나와 상대 모두 온라인:** 실시간 전송을 통해 음성 데이터를 서버를 거쳐 상대방에게 즉시 스트리밍.
 - **상대가 오프라인인 경우:**
 - DB로 음성 전달 및 해당 음성을 상대방에게 전달. 상대방에게는 FCM 알림.
 - 알림 클릭 시 DM 창으로 연결됨. DM 창에서 재생버튼을 눌러 음성 확인.
- 전송 종료: 사용자가 버튼에서 손을 떼면(Touch Up) 오디오 세션을 닫음

결과

- **성공:** 지연 시간 없이 상대방에게 내 목소리가 전달되고, 상대방의 응답을 실시간으로 수신함.
- **실패:** 네트워크 불안정 시 "연결이 원활하지 않습니다" 토스트 메시지 출력.

예외처리

~~일 경우

- 해결 방안 작성

예외 상황	해결 방안
마이크 권한이 거부되었을 경우	"무전 기능을 위해 마이크 권한이 필요합니다" 안내와 함께 권한 설정창 이동 팝출.
상대방이 무음 모드이거나 방해금지 모드일 때	음성을 텍스트로 변환(STT)하여 푸시 알림으로 전달하거나, '무전 요청' 시각적 송.
동시에 여러 명이 무전을 시도할 때	먼저 버튼을 누른 사용자에게 우선권을 부여하고, 늦은 사용자에게는 '무전 중' 시.