MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Configuración de cuotas de disco

Trabajo final: TechnoCorp

Nombre: Paula Pelegri Ela
Curso: 1r CFGS DAM
Profesor: Jose Ferrer
Módulo: Sistemas Informáticos
Fecha de entrega: 24/11/2025

Índice

Ìndice

Introducción **3**
Activación de cuotas **3**
Límites blandos y duros **3**
Pruebas **4**
Observaciones y problemas **5**

Índice

Introducción

Ahora toca configurar el sistema de cuotas de disco en la partición /home.

Activación de cuotas

Primero se activan las cuotas en el archivo /etc/fstab, ahí, se añaden las cuotas de usuario y de grupo (usrquota,grpquota) quedando así:

```
/dev/disk/by-uuid/11e40924-c8b0-47e6-a33b-c73642472fac    /    ext4
defaults,usrquota,grpquota 0 1
```

Luego, para que se guarde, se remonta la partición con el siguiente comando:

```
sudo mount -o remount /
```

También se crean los archivos de cuota, con el comando:

```
sudo quotacheck -cugm /
```

Y por último, se activan las cuotas:

```
sudo quotaon -vug /
```

Límites blandos y duros

Una vez hecho esto, hay que editar las cuotas para cada usuario, añadiendo los límites blandos y duros, primero se deben pasar a kilobytes:

usuario	límite blando	límite duro
Ana	200 MB → 204800 KB	250 MB → 256000 KB
Juan	300 MB → 307200 KB	350 MB → 358400 KB
Sara	150 MB → 153600 KB	200 MB → 204800 KB

Para ello se ejecuta ‘`sudo edquota -u`’ y el nombre de usuario al que queremos modificar los límites. Una vez dentro, se cambian los zero que aparecen en ‘duro’ y ‘blando’, y así para cada usuario.

Índice

Pruebas

Para confirmar que los límites se han establecido correctamente, vamos a hacer pruebas con cada usuario, para ello crearemos archivos con el comando fallocate, en la que solamente reserva tamaños del disco (sin que haga falta rellenarlo con texto).

- Ana

```
ubuntu@TechnoCorp: ~ — sudo edquota -u ana

1 Cuotas de disco para user ana (uid 1001):
2   Sist. arch.              bloques     blando      duro     inodos   blando     duro
3   /dev/sda3                 15960          204800         256000        532        0        0
```

```
ubuntu@TechnoCorp:~$ sudo -u ana -s
¡Bienvenida al sistema, Ana!
ana@TechnoCorp:/home/ubuntu$ cd /home/ana
ana@TechnoCorp:~$ fallocate -l 210M archivo1
ana@TechnoCorp:~$ fallocate -l 60M archivo2
fallocate: fallocate ha fallado: Se ha excedido la cuota de disco
ana@TechnoCorp:~$ exit
```

- Juan

```
ubuntu@TechnoCorp: ~ — sudo edquota -u juan

1 Cuotas de disco para user juan (uid 1002):
2   Sist. arch.              bloques     blando      duro     inodos   blando     duro
3   /dev/sda3                   552          307200         358400        144        0        0
```

```
ubuntu@TechnoCorp:~$ sudo -u juan -s
¡Bienvenido al sistema, Juan!
juan@TechnoCorp:/home/ubuntu$ cd /home/juan
juan@TechnoCorp:~$ fallocate -l 310M archivo1
juan@TechnoCorp:~$ fallocate -l 50M archivo2
fallocate: fallocate ha fallado: Se ha excedido la cuota de disco
juan@TechnoCorp:~$ exit
```

- Sara

```
ubuntu@TechnoCorp: ~ — sudo edquota -u sara

1 Cuotas de disco para user sara (uid 1003):
2   Sist. arch.              bloques     blando      duro     inodos   blando     duro
3   /dev/sda3                   552          153600         204800        144        0        0
```

```
ubuntu@TechnoCorp:~$ sudo -u sara -s
¡Bienvenida al sistema, Sara!
sara@TechnoCorp:/home/ubuntu$ fallocate -l 160M archivo1
fallocate: no se puede abrir archivo1: Permiso denegado
sara@TechnoCorp:/home/ubuntu$ cd /home/sara
sara@TechnoCorp:~$ fallocate -l 160M archivo1
sara@TechnoCorp:~$ fallocate -l 50M archivo2
fallocate: fallocate ha fallado: Se ha excedido la cuota de disco
```